



(12),281,1777 27 73"









GEOMETRIE PRATIQUE,

TOME QUATRIEME.

Digitized by the Internet Archive in 2016

LA

GEOMETRIE PRATIQUE,

TOME QUATRIE'ME.

CONTENANT

La Stéreométrie, ou le Toisé de toutes sortes de corps, de telle capacité & figure qu'ils puissent estre.

Ouvrage enrichi de cinq cens Planches gravées en Taille-douce.

DEDIE' AU ROY.

Par Allain Manesson Mallet, Maistre de Mathématique des Pages de la Petite Ecurie de Sa Majesté, ci-devant Ingénieur & Sergent Major d'Artillerie en Portugal.




A PARIS,

Chez Anisson Directeur de l'Imprimerie Royale, ruë de la Harpe.

M. DCCII.

AVEC PRIVILEGE DU ROY.





T A B L E DES CHAPITRES

Contenus dans le quatriéme Tome de la Géometrie Pratique.

LIVRE QUATRIEME.

De la Stéreometrie, ou du Toisé.

CHAPITRE PREMIER.

Qui traite des Solides, de leur representation, & des proprietez de l'Exaëdre ou cube. page 1.

Remarques sur les Solides,
Remarques générales touchant la representation des Solides sur le papier, velin, &c.
4.
Remarques particulieres sur la representation des Solides sur le papier, velin, &c.
6.
Avertissement sur l'usage du Cube,

CHAPITRE II.

De la Stereometrie, ou du Toisé, qui montre à resoudre les disserentes Multiplications, qu'on propose en Géometrie, soit sans fractions, ou avec fractions, selon la Methode que nous appellons des Ingenieurs.

DEs Mesures solides,
Suite des Mesures solides,
Remarques sur les Mesures, qui étant multipliées les unes par les

autres, produisent des solides,	16.
De la valeur de plusieurs mesures Solides, prises ensemble,	17.
Premiere Proposition,	18.
Seconde Proposition,	18.
Troisième Proposition,	20.
Quatrième Proposition,	22.
Cinquième Proposition,	25.
Sixième Proposition,	26. 27.
Septième Proposition, Huitième Proposition,	30.
11 million 1 reprojection ,	
CHAPITRE III.	
De la Stéreometrie, ou du Toisé des Corps Re	eatia
lignes, sçavoir Parallelipipedes, Prismes, P	
mides, &c. calculez sans Fractions, & avec	
Etions,	33.
MEthode de toiser les Cubes,	34.
Methode de toiser les Parallelipipedes,	36.
Observation sur le Toisé des Cubes, & des Perallelipiptdes,	36.
Methode de toiser les Parallelipipedes, dont les côtez sont me	
par toises, & pieds, en se servant de l'Arithmetique de	
genieurs,	38.
Methode de toiser les Parallelipipedes, qui sont mesurez pa	
ses, & pieds, en se servant des reductions, Methode de toiser les Parallelipipedes, qui sont messurer par	40.
Methode de toiser les Parallelipipedes, qui sont mesurez par s & pieds, en se servant de la Dixme,	42.
Methode de toiser les Parallelipipedes inclinez,	44.
Methode de toiser les Parallelipipedes qui sont inclinez, & me	
par pieds, & pouces,	46.
Methode de toiser les Prismes,	48.
Methode de toiser les Prismes creux,	50.
Remarque sur la Methode de to ser les Prismes rompus,	52.
Methode de toiser les Prismes inclinez, soit qu'ils soient plein	s, ou
Methodo do toi Con los Parallelining la miser la contrata	54.
Methode de toiser les Parallelipipedes, qui ont des angles sai & rentrans,	uans,
Methode de toiser les Pyramides, soit qu'elles soient solides	56.
creuses,	58.
Methode de toiser les Pyramides tronquées,	62.

Methode	de	toiser	les	Pyramides	tronquées,	dont	on	ne	peut	pro-
longer	les	côtez			•					64.

CHAPITRE IV.

De la Stereometrie, ou du Toisé des cinq corps	recti-
lignes reguliers; sçavoir le Tetraëdre, l'Exa	
l'Octaëdre, le Dodecaëdre, & l'Icosaëdre,	67.
MEthode de toiser les Tetraëdes,	68.
Demonstration de la Methode, dont on s'est servi pour t	rouver
Geometriquement la hauteur du Tetraëdre,	70.
Methode de toiser les Exaëdres, ou Cubes,	72.
Methode de toiser les Octaëdres,	74.
Methode de toiser les Dodecaëdres,	76.
Methode de toiser les Icosaëdres,	82.
Methode pour toiser, par la Dixme, les cinq corps restiligi	nes re-
guliers,	88.
CHAPITRE V.	

De la Stereometrie, ou du toisé des Corps rectilignes, irreguliers,

rectilignes, irreguliers,	91.
REmarques sur le Toisé des Corps Restilignes irreguliers,	92.
Methode de distinguer les Pyramides, dont sont composez	les corps
rectilignes irreguliers à six faces, ou plans,	94.
Methode de toiser les corps rectilignes irreguliers, qui ont	fix fa-
ces,	96.
Methode de distinguer les Pyramides, dont sont composez	les Blocs
rectiliones irreguliers à sept faces.	100.
Methode de toiser les Blocs rectilignes irreguliers, qui ont	fept fa-
ces.	102.
Methode de toiser les Solides, qui ont des Angles saillans trans,	, ou ren-
trans,	106.
Remarques sur le toisé des Corps rectilignes, qui sont c	omposez,
108.	•
Premier Exemple du Toisé des Corps composez.	110.
Second Exemple du Toisé des Corps composez,	116.

CHAPITRE VI. De la Stereometrie, ou Toisé des Corps

Spheriques,	119.
R Emarques sur les regles, qui servent à trouver la	solidité des
REmarques sur les regles, qui servent à trouver la Corps sphériques, Methode de toiser un Globe, par la connoissance de servence.	120.
rence,	122
rence, Methode de toiser un Globe, par la connoissance de son 124.	n diametre,
Methode de toiser un Globe, par la connoissance de la d'un de ses plus grands cercles, Methode de toiser un Globe, par la connoissance de sa	s superficie
Methode de toiser un Globe, par la connoissance de sa	superficie,

CHAPITRE VII.

De la Stereometrie, ou du Toisé des Corps S	Sphéri-
ques, mesurez avec Fractions,	
MEthode de toiser un Globe, par la connoissance de sa	circonfé-
rence, mejuree avec tractions	132.
Methode de toiser un Globe, par la connoissance de son a	liametre,
mesure avec fractions.	134.
Methode de toiser un Globe par la connoissance de la s	uperficie
d'un de ses plus grands cercles, mesuré par fractions,	136.
Methode de toiser un Globe, par la connoissance de sa su	perficie.
d'un de ses plus grands cercles, mesuré par fractions, Methode de toiser un Globe, par la connoissance de sa su mesurée avec fractions,	138.
Methode pour multiplier les Entiers & Fractions, par En	itiers &
Fractions,	140.

CHAPITRE VIII.

De la Stereometrie, ou du Toisé des parti	es
de Globe,	143.
MEthode de toiser les Secteurs de Globes,	144.
Methode de toiser les Segmens de Globes,	146.
Methode de toiser les Sections de Globes,	148.
Methode de toiser les Sections irregulieres des Globes,	150.
Methode de toiser le solidité, qui reste aux Globes percez,	152.
Methode de toiser les demi-Globes,	154.

Table	des	Cha	pitres.
-------	-----	-----	---------

Methode de connoistre le vuide des demi-Globes creux,	156.
Methode de toiser la Solidité qui reste aux demi-globes creux,	158.
Methode de toiser les Orbes,	160.

CHAPITRE IX.

De la Stereometrie, ou du toisé des Corps mixtes,

IIII. COS	103.
REmarques sur le Toisé des Corps mixtes,	164.
Methode de toiser lee Cylindres,	166.
Methode de toiser les Cylindres creux,	168.
Methode de toiser les Cylindres inclinez,	170.
Methode de toiser les Cones,	172.
Methode de toiser, ou de connoistre le vuide des Cones creux,	
Methode de toiser la solidité qui reste aux Cones creux,	176.
Methode de toiser les Cones tronquez,	178.
Remarques sur les Cones tronquez, ou sur les témoins,	180.
Methode de toiser par les Témoins, la coupe des Terres,	quand
elles sont coupées sur un fond de niveau,	182.
Methode de toiser, par les Témoins, la coupe des terres,	quand
elles sont coupées sur un fond qui est en pente	186.

CHAPITRE X.

De la Stereometrie, ou du Toisé des Spheroides, Paraboloïdes, des Statuës, Couronnes, & autres Ouvrages de quelle matiere, & figure qu'ils puissent estre,

MEthode de toiser les Spheroïdes,	190.
Remarques sur le toisé des Segmens de Sphéroïdes,	192.
Methode de toiser les Segmens de Spheroides,	194.
Methode de toiser les Sections de Spheroides,	198.
Methode de toiser les Paraboloïdes,	200.
Methode de toiser les Corps Spheriques, qui sont irreguliers,	202.
Methode de toiser les Corps mixtes, qui sont irreguliers,	204.

CHAPITRE XI.

De la Stereometrie, ou du Toisé des Arl	ores,
& Bois équarris,	207
NOms des Arbres, dont on fait les Bois équarri	is, & a
sciage,	208
Methode de trouver la hauteur, la longueur, & le poi	
Arbres que l'on veut équarrir,	209
Methode de toiser par Pieces les arbres, ou bois équarris	, 210
Noms & mesures des Bois de sciage les plus en usage pou	ir la Ma
çonnerie, Charpenterie, &c.	211
Des Mesures dont on se sert pour toiser les pieces de boi	
trent dans les Ouvrages que le Roy fait construire,	212
Methode pour sçavoir le nombre des Ghevilles que con	
solive, Avertissement sur les Pieces de Bois à toiser quand elle	213
fractions,	214
Methode de toiser les Bois équarris qui sont mis en œu	vre . O
Methode de toiser les Bois équarris qui sont mis en œu connoistre combien les Onvrages de Charpenterie contie	ennent de
Tolives	215.
Methode de toiser les Pieces de bois qui sont rondes, en	les redui
Methode de toiser les Pieces de bois qui sont rondes, en sant en chevilles, & en solives,	216
CHAPITRE XII.	
De la Stereometrie, ou du Toisé de ce qui app	partient
en general aux Bâtimens,	
7	217
DU Devis,	218.
Remarques générales sur le Toisé des Bastimens,	218.
Noms & mesures des principales pieces de Charpenterie,	qui ser-
vent à la construction des pans de bois,	220.
Noms des principales parties d'un Bastiment,	221.
Methode de toiser le vuide des Fouilles, ou le vuidange d pour faire les Fondations,	222.
Methode de toiser la Fouille, ou la quantité des terres	
pour faire la profondeur des puits : & celle du toisé	de leur
ma connerie,	223.
Methode de toiser les Murs de fondation, & les Pilliers	buttans,
224.	
Methode de toiser les Voutes des Caves, &c.	225.

Noms des Toits, ou Couvertures des Maisons, Eglises, &c.	226.
Noms & mesures des principales Pieces d'assemblage des l	
charpenterie, qui forment les combles à Pignons,	227.
Noms & mesures des principales Pieces de Charpenterie, qu	
vent à former les combles brisez,	228.
Noms & mesures des principales pieces d'assemblage, qui s	ervent
à former les Domes,	229.
Noms des principales Lucarnes, & Fenestres, qu'on mena	
les toits & combles de toutes sortes d'Édifices,	230.
Noms des principales parties des Couvertures,	231.
Methode de toiser la couverture des Appentis,	232.
Methode de toiser les Combles à Pignons,	233.
Methode de toiser les Combles à chapiteaux,	234.
	in, ou
à plusieurs épis,	235.
Noms en général de tout ce qui sert à couvrir les bastimens,	
Noms des principales parties que l'on couvre de plomb au	c com-
bles d'ardoises,	237.
Des plombs qu'on employe pour couvrir & orner les toits,	238.
Des largeurs & épaisseurs des Plombs, qu'on pose sur les	
pales parties des toits, ou combles,	239.
Methode de mesurer les toits, qui sont couverts de plomb,	24I.
Noms des grands Morceaux de Menuijerie,	242.
Du Profil,	243.
Noms des petits morceaux de Menuiserie,	244.
Noms & épaisseurs des Portes de Menuiserie,	245.
Methode de mesurer les Chambranles, Gorges, &c.	246.
Methode de mesurer les Corniches,	247.
Methode de mesurer les Lambris,	248.
Methode de mesurer le Parquet,	249.
Methode de toiser les croisées ou chassis de Menuiserie,	250.
Du Fer, & de ses Mesures,	25I.
Noms des principales Pieces d'Ouvrages de gros fer,	253.
Noms des principales Pieces des Ouvrages de fer travaille,	254.
Noms des principales parties des Ouvrages de Peinture,	255.
Remarques sur la mesure des Ouvrages de Peinture,	256.
Methode de mesurer la Peinture d'impression,	257.
Noms & mesures des principaux Ornemens de Sculpture,	258.
De la Dorure,	259.
Remarques sur la mesure des Ouvrages de Dorure,	260.
Methode de mesurer la Dorure des Figures. & des Ouvra	•

font enrichis d'ornemens,	261.
Du Verre en général,	262.
De la Vitrerie en général, & de la maniere d'en mesu	irer les Ou-
vrages,	263.
Des Carreaux que l'on pose sur les Planchers,	264.
Methode de mesurer les Ouvrages des Carreleurs,	265.
Du Pavé,	266.
Methode de mesurer les Ouvrages de Pavé,	267.
Noms des principales parties des Tonneaux, Cuves, Tin 268.	
Methode de jauger, par le moyen du pied de Roy	, les Ton-
neaux, &c.	270.
Methode de jauger les Tonneaux, qui n'ont pas leurs f	onds égaux.
272.	0
Methode de jauger toutes sortes de Tonneaux, Cuves	, Tinnettes,
& autres Vaisseaux, qui ont les diametres de leurs for	
tits que ceux de leurs entrées,	273.





GEOMETRIE PRATIQUE.

LIVRE QUATRIE'ME.

De la Stereometrie, ou du Toisé.

CHAPITRE PREMIER.

Qui traite des Solides, de leur representation, & des proprietez de l'Exaëdre ou cube.

A Stereometrie est l'Art de mesurer la solidité des corps, ainsi que nous l'avons dessini à la teste de cet Ouvrage, ce que nous ne repeterons point icy, mais nous avertirons que pour roiser les corps, l'on se set d'une certaine mesure ou quantité connuë, que l'on nomme Cube, dont nous expliquons les proprietez à la fin de ce Chapitre, & au commencement du chapitre suivant, à cause que c'est par le moyen du cube que l'on toise les solides de telle nature & figure qu'ils puissent être.

Toiser, c'est mesurer un corps, ou vuide; pour sçavoir combien il tient dans sa capacité, de pouces, de pieds, de toises, cubes, &c.

Remarquez que nous avons dit un corps ou vuide; parce que dans le Toise, le vuide est estimé & mesuré comme solide.

Tome IV.

REMARQUES SUR LES SOLIDES.

On sçait que les Geometres donnent le nom de Solides, à toutes sortes de sujets, où se trouvent les trois dimentions de longueur, largeur, & de hauteur, ou prosondeur, soit qu'ils soient opaques, diaphanes, ou liquides, & qu'ils renferment tous ces Solides, sous les trois noms de

Rectilignes, Espheriques, & Mixtes.

Qu'on appelle un Solide rectiligne, un corps qui est borné de superficies plates, comme est le marqué A; qu'on donne le nom de Solide Spherique, au corps qui est borné d'une superficie ronde comme est le globe B; &

Qu'on donne le nom de corps mixte, à celui qui a sa superficie plane en de certains endroits & Spherique en d'autres, comme est


le bloc C.

Il est bon d'avertir encore que dans la suite de cet Ouvrage, sous le nom de largeur d'un Solide, ou d'un corps, nous entendons souvent parler de son épaisseur, & qu'aussi sous le nom d'épaisseur,

nous renfermerons celui de largeur.

De plus que la hauteur d'un corps, ou sa prosondeur seront prises souvent pour la même chose, puisqu'un homme qu'on suppose appuyé sur la mardelle D qui est le bord du puits DE, trouve à son égard que ce puits DE est fort prosond jusques au Rouet E, (ou pieces de bois qui servent de platesorme aux premieres assisses des pierres du puits;) & tout au contraire un homme qui est au fond du puits proche le Rouet E, trouve que le puits DE est fort haut jusques à sa mardelle D.

PLANCHE I.



REMARQUES GENERALES TOUCHANT LA REPRESENTATION DES SOLIDES SUR LE PAPIER, VELIN, &C.

I L est impossible, mesme avec le secours de la Perspective, de representer sur le papier, velin, &c. un solide avec toutes ses faces, ou côtez tels qu'ils sont dans la nature, soit que ce corps soit regulier, ou irregulier, rectiligne; spherique, ou mixte.

Tout ce qu'on peut faire par le secours de l'Art, c'est de representer quelques faces des corps reguliers pour faire juger autant qu'il se peut de la quantité des autres faces qui l'environnent : mais pour les irreguliers, il n'est pas possible de les dessiner comme ils sont dans la nature, & encore moins de marquer fidélement le nom-

bre de leurs côtez, ou faces.

Exemple. Aux cinq corps reguliers A, B, C, D, & E, on peut en quelque façon les representer comme ils sont dans la nature, & connoistre le nombre de leurs faces par celles qui nous apparoissent, car à l'égard de celles qui sont cachées par la solidité de leur corps, ou elles sont précisément vis-à-vis les faces qui paroissent, ou vis-

à-vis leurs angles solides.

Mais pour les corps irreguliers, comme seroient les solides F & G, qui ne tombent sur aucune figure connuë, ni sur aucun nombre déterminé de côtez, puisqu'il étoit libre de les faire avec plus ou moins de côtez, on ne peut juger que de ce qui paroît; les plans cachez de ces corps étant peut-être, à cause de l'irrégularité de leur figure, d'une disposition toute contraire à celle qu'on s'imagine.

PLANCHE II.



REMARQUES PARTICULIERES SUR LA REPRESENTATION DES SOLIDES SUR LE PAPIER, VELIN, &C.

Es corps qui representent des cubes, prismes, ou autres figures rectilignes regulieres, ne doivent pas être dessinez sur le papier avec leurs faces régulieres, à cause qu'une partie de ces corps, en suyant vers le point de veuë, semblent diminuer l'étenduë de leurs faces, ou plans. Mais il faudra suivre les regles de la perspective que nous avons appellée dans nôtre Livre des Travaux de Mars, Perspective cavaliere, laquelle montre à representer les objets tels qu'ils paroissent à la veuë, & non pas comme il sont dans la nature; ou bien l'on imitera ceux, qui sont dessinez dans les pages de cet ouvrage.

En effet, celui la dessineroit fort mal un cube, qui pour le representer tel qu'il est dans la nature, le traceroient avec tous ses

côtez égaux comme il est marqué en A.

Il reufsiroit mieux, s'il le representoit comme on le voit en B, où il est rendu plus approchant de la vraye-semblance, quoyque ses faces ne soient pas toutes égales, comme elles sont dans la nature.

De ce que nous venons de dire, il est aisé de conclure qu'un corps, quoyque régulier, doit être representé comme irrégulier, à cause que ses faces ou côtez, qui fuient vers le point de veuë, diminuent d'autant plus qu'ils s'éloignent de celui qui les dessine.

Desorte que dans la représentation sur le papier des corps irréguliers, les parties qui seront plus vers le point de veuë, ou fort éloignées de celui qui les regarde, doivent être plus petites que

celles qui sont sur le devant.

A l'égard des échelles que nous mettons dans les planches de cette Geométrie Pratique, elles ne servent (comme nous avons déja dit ailleurs) qu'à mesurer les plans Geometraux, & les faces ou côtez qui sont veuës de front,



AVERTISSEMENT SUR L'USAGE DU CUBE.

L est icy absolument necessaire de sçavoir que les Geometres se servent du Cube, comme d'une mesure particulière, pour toiser la solidité, & le vuide des corps; & que lorsqu'ils disent qu'un corps contient dans sa capacité plusieurs cubes, cela veut dire que sa masse enferme dans sa capacité plusieurs corps quarrez en tous sens, chacun égal à celui dont ils se servent pour le toiser.

De plus on sera averti qu'un cube n'a point de grandeur determinée, car il y en peut avoir d'un pouce, d'un pied, d'une toise, &c. & il n'est pas aussi nécessaire d'avoir effectivement un cube devant soy, pour toiser un solide, il sussit de sçavoir la longueur

d'une de ses faces.


Exemple. Le Solide AB sera estimé avoir dans son toisé six pieds cubes, à cause que sa capacité contient en soy six cubes, comme est le cube C, que nous supposons d'un pied, & qui luy sert de mesure.

Par la même raison, le bloc D en contiendra douze; & le bloc

E vingt-quatre.

Remarquez que comme ces corps vont en Perspective, leurs saces ou plans ont été dessinez dans une étenduë un peu moins grande que six sois la longueur, du cube C qui les mesure.

PLANCHE IV.



Methode de lever, par le moyen d'une fausse Equerre du Recipiangle, &c. les lieux qui ont une enceinte de figure restiligne.

EXEMPLE. Soit à lever le plan du terrain A, dont on a dessiné à veuë la figure BCDEFGH, sur le memorial P, & où l'on a chiffré le long des costez relatifs à ceux du terrain, leur longueur, comme pour le costé BC 150. toises, CD & 1. DE 73.

EF 55. &c.


On aura d'abord l'ouverture des angles de ce terrain, comme de l'angle BHG, en l'enfermant avec les jambes d'une fausse équerre, d'un recipiangle, &c. Puis l'ayant retiré de l'angle en conservant son ouverture, on le posera en bas contre terre, comme en I, & on presentera le centre d'un rapporteur au point où se croisent les branches du recipiangle, & le diametre du rapporteur à l'uni du dedans de la branche KL, pour remarquer combien il y a de degrez du rapporteur interceptez depuis cette branches KL jusqu'à celle de MN, comme selon cet exemple 93. qu'on chiffrera dans l'angle relatif du memorial P.

Ensuite, pour avoir l'ouverture des angles rentrans, comme de celui de GFE, on enfoncera la teste du recipiangle dans le sond de cet angle, & on sera battre les deux branches de cet instrument contre les deux costez du mur qui forment l'angle. Puis en retirant cet angle, & en conservant son ouverture, on sera comme ci-dessus, c'est-à-dire, qu'on posera le centre d'un rapporteur où les jambes du recipiangle se croisent, & le diametre à l'uni d'une de ses branches, les degrez qui se rencontreront entre les deux branches, seront l'angle proposé GFE, sçavoir de 110, qu'on chiffrera

au memorial à son angle relatif.

Mais si l'on veut se servir du mesure-angle, pour connoistre l'ouverture de l'angle saillant BHG, on ensermera cet angle par les branches du mesure-angle, & on observera sur le demicercle, qui est à l'extrémité de sa teste, le nombre des degrez qui y sont couverts, & ce nombre comme 93. sera l'ouverture de l'angle BHG. Mais si l'on vouloit avec le mesime mesure-angle connoistre l'angle rentrant GFE, il n'y auroit qu'à ensoncer la teste du receveur d'angles dans le sond de cet angle à connoistre, en saisant battre les deux jambes de cet instrument contre les costez qui forment l'angle GFE, les degrez, que la branche superieure couvrira, seront le nombre de ceux de l'ouverture de l'angle proposé GFE de 110.

PLANCHE V.



DES MESURES SOLIDES.

OMME l'on se sert dans la Trigonometrie, de lignes pour mesurer les distances; dans la Planimetrie, de quarrez pour mesurer les superficies: de mesme on se sert dans la Stereometrie de cubes, pour mesurer les solides.

Cube est un solide, qui est borné de six plans, ou superficies

quarrées, & égales. Un Cube ressemble à un Dé à jouer.

La mesure cube, dont on se sert pour mesurer, ou toiser les so-

lides, est

La toise cube, cette toise cube se subdivise en plusieurs parties, qui sont

Le pied solide sur toise quarrée, le pied solide courant sur toise,

& le pied cube, plus

Le pouce solide sur pied quarré, le pouce solide courant sur pied, & le pouce cube; & enfin

La ligne solide sur pouce quarré, la ligne solide courante sur

pouce, & la ligne cube.

LA TOISE CUBE est un solide, ou parallelipipede rectangle qui est borné de six faces ou plans quarrez & égaux, & qui a six pieds de longueur, 6. pieds de largeur, 6. pieds de hauteur ou profondeur. Exemple. Le solide A est supposé estre une toise cube, a cause qu'il est borné de six faces ou plans quarrez & égaux, & qu'il a sa longueur BC supposée de 6. pieds, sa largeur CD de 6. pieds, & sa hauteur DE aussi de 6. pieds.


Le pied solide sur toise quarrée est un parallelipipede d'un pied d'épaisseur, sur une toise quarrée. Exemple. Le solide F est un pied solide sur toise quarrée, à cause que c'est un parallelipipede, qui a son épaisseur GH d'un pied, & qui est construit sur la toise

quarrée HIKL.

Le pied solide courant sur toise est un parallelipipede d'une toise de longueur, compris entre deux extrémitez ou plans chacun d'un pied en quarré. Exemple. Le solide M est un pied solide courant sur toise, à cause que c'est un parallelipipede qui a sa longueur NO supposée d'une toise, & qui est compris entre les deux extremitez, ou plans NP & OQ, qui ont chacun un pied en quarré.

Le pied cube est un parallelipipede rectangle, qui a 12. pouces de longueur, 12. pouces de largeur, & 12. pouces de hauteur, Exemple. Le solide R est un pied cube, à cause qu'il a sa longueur S T, sa largeur TV, & sa hauteur V X, chacune de 12. pouces.

PLANCHE V.



SUITE DES MESURES SOLIDES.

PRES avoir expliqué dans la page précedente la toile cube. & les pieds solides au respect de la toise cube, nous allons expliquer les pouces solides par rapport au pied cube, & les lignes solides par rapport au pouce cube; en considerant le solide A comme un pied cube, à cause qu'on suppose qu'il a sa longueur B C de 12. pouces, sa largeur CD de 12. pouces, & sa hauteur DE aussi de 12. pouces. Cela supposé, nous dirons que

Le pouce solide sur pied quarré est un parallelipipede d'un pouce d'épaisseur, sur un pied quarré. Ex. Le solide F est un pouce solide sur pied quarré, à cause que c'est un parallelipipede, qui a son épaisseur GH d'un pouce, & qui est construit sur le pied quarré HIKL.

Le pouce solide courant sur pied est un parallelipipede d'un pied de longueur, compris entre deux extremitez, ou plans, chacun d'un pouce en quarré. Exemple. Le solide M est un pouce solide courant sur pied, à cause que c'est un parallelipipede qui a sa longueur NO d'un pied, & qui est compris entre les deux extrémitez ou plans NP & OQ, qui ont chacun 1. pouce en quarré.

Le pouce cube est un parallelipipede rectangle, qui a 12. lignes de longueur, 12. lignes de largeur, & 12. lignes de profondeur ou de hauteur. Exemple. Le solide R est un pouce cube, à cause qu'il 2 sa longueur ST supposée de 12. lignes, sa largeur TV de 12. lignes, & sa profondeur, ou hauteur VX aussi de 12. lignes.

Avant que d'expliquer les lignes solides au respect du pouce cube, il est bon qu'on remarque, que nous representons le cube A dans la juste grandeur d'un pouce cube, ayant sa longueur b c de 12. lignes, sa largeur cd de 12. lignes, & sa hauteur de aussi de 12. lignes, ce qu'on n'a pu pratiquer pour le pied cube marqué A, à cause qu'il occupe un espace beaucoup plus grand que celui de la planche. Cela, remarqué, nous dirons que

La ligne solide sur pouce quarré est un parallelipipede d'une ligne


d'épaisseur, sur 1. pouce quarre, exemple f.

La ligne solide courante sur pouce est un parallelipipede d'un pouce de longueur, compris entre deux extrémitez, ou plans, cha-

cun d'une ligne en quarré, exemple g.

La ligne cube est un parallelipipede rectangle, qui a 1. ligne de longueur, une ligne de largeur, & 1. ligne de profondeur ou de hauteur, comme est le cube h.

PLANCHE VI.



REMARQUES SUR LES MESURES,

qui étant multipliées les unes par les autres, produisent des solides.

OMME nous avons expliqué au commencement du Chapitre II. du Tome III. dans la page 52. & les suivantes, ce qu'on entendoit sous les noms de toise quarrée, pied quarré, pouce quarré, ligne quarrée, pied courant sur toise, pouce courant sur pied, & ligne courante sur pouce, nous dirons icy que

Des toises quarrées multipliées par des toises simples, produi-

sent des toises cubes.

Des toises simples multipliées par des pieds courans sur toises, produisent des pieds solides sur toises quarrées.

Des toises quarrées multipliées par des pieds simples, produisent

aussi des pieds solides sur toises quarrées.

Des toises simples multipliées par des pieds quarrez, produisent

des pieds solides courant sur toises.

Des pieds simples multipliez par des pieds courant sur toises, produisent des pieds solides courant sur toises.

Des pieds simples multipliez par des pieds quarrez, ou

Des pieds quarrez multipliez par des pieds simples, produisent des pieds cubes.

Des pieds simples multipliez par des pouces courant sur pieds,

produisent des pouces solides sur pied quarré.

Des pieds quarrez multipliez par des pouces simples, produisent aussi des pouces solides sur pied quarré.

Des pieds simples multipliez par des pouces quarrez, produi-

sent des pouces solides courant sur pieds.

Des pouces simples multipliez par des pouces quarrez, produisent des pouces cubes.

Des pouces quarrez multipliez par des pouces simples, pro-

duisent aussi des pouces cubes.

Des pouces simples multipliez par des lignes courantes sur pouces, produisent des lignes solides sur pouces quarrez.

Des pouces quarrez multipliez par des lignes simples, pro-

duisent aussi des lignes solides sur pouces quarrez.

Des pouces simples multipliez par des lignes quarrées, produi-

sent des lignes solides courantes sur pouces.

Des lignes simples multipliées par des lignes courantes sur pouces, produisent des lignes solides courantes sur pouces.

Des lignes simples multipliées par des lignes quarrées, produisent des lignes cubes.

DE LA VALEUR DE PLUSIEURS MESURES SOLIDES, prises ensemble.

216. pieds cubes font 1. toile cube.

6. pieds cubes font 1. pied solide courant sur toise.

6. pieds solides courant sur toise font 1. pied solide sur toise quarrée.

6. pieds solides sur toise quarrée font 1. toise cube.

1728. pouces cubes font 1. pied cube.

12. pouces cubes font 1. pouce solide courant sur pied.

12. pouces solides courant sur pied sont 1. pouce solide sur pied quarré.

12. pouces solides sur pied quarré sont 1. pied cube.

1728. lignes cubes font 1. pouce cube.

12. lignes cubes font 1. ligne solide courante sur pouce.

12. lignes solides courantes sur pouce, font 1. ligne solide sur pouce quarré.

12. lignes solides sur pouce quarré sont 1. pouce cube.

の数数の

PREMIERE PROPOSITION.

D E la multiplication des toises par toises, & de leur produit multiplié encore par toises, ce qu'on appelle cuber.

Exemple. On veut multiplier les 3. toises de FG, par les 3. toises de GH; & multiplier leur produit, par HC3. toises.

F G —— G H ——	
I ————————————————————————————————————	9 toises quarrées. 3 toises.
	A - 27 - roifes cubes

h = 27 = tones cubes

Pratique de cet Exemple.

1º Multipliez les 3. toises de FG, par les 3. toises de GH, qui produiront 9. toises quarrées, exemple I, ce qui est le propre de la la Planimetrie, comme on le peut remarquer dans la page 56. du Tome precedent.

2° Multipliez les 9. toises quarrées de I, par les 3. toises de HC, qui produiront 27. toises cubes, exemple A, ce qui est le propre de la Stereometrie, qui fait le sujet de ce IV. Tome.

On observera que cette Pratique est generale pour toutes sortes de Propositions, où il faut multiplier deux mesmes especes l'une par l'autre, & leur produit encore par la mesme espece, comme des toises par des toises, multipliées encore par des toises; des pieds multipliez par des pieds, & leur produit encore multiplié par des pieds : il en est de mesme pour les pouces, & c. Et pour faire connoistre l'usage de cette premiere proposition, nous nous sommes servi de l'exemple du Chapitre suivant, page 3 4. où est enseignée la methode de toiser les cubes. Nous imiterons ce mesme ordre à l'égard des autres propositions de ce II. Chapitre.

SECONDE PROPOSITION.

D E la multiplication des toises & pieds, par toises, & de leur produit multiplié encore par toises.

Exemple. On veut multiplier L M 4. toises 2. pieds, par L N

3. toises, & leur produit, par NO 4. toises.

	LM — 4 toises. 2 pieds. LN — 3 toises.	
	P 12 toises quar. Q6 Ro NO 4 toises. pieds sur cois	24(4 ^V ,
,	S 48 T 24 0 N pieds fol. fartoi. qu.	\$ CT
	K — 52 toises cubes. o	

Pratique de cet Exemple.

1º Multipliez les 4. toises de LM, par les 3. toises de LN, qui produiront 12. toises quarrées, exemple P. Puis multipliez les 2. pieds de LM, par les 3. toises de LN, qui produiront 6. pieds sur toises, qu'on chiffrera en Q. Et chiffrez un zero à la colonne des pieds en R, pour representer la colonne des pieds: alors vous aurez (selon les régles de la Planimetrie) une superficie de 12. toises quarrées, & 6. pieds sur toises, exemple P, Q.

2º Multipliez les 12. toises quarrées de P, par les 4. toises de N O au-dessous de la ligne en S, qui produiront 48. toises cubes.

3º Multipliez les 4. toises de NO, par les 6. pieds sur toises de Qau-dessous de la ligne en T, qui produiront 24. pieds solides sur toises quarrées, ainsi qu'il a été expliqué ci-devant dans la 16.

page.

4º Pour sçavoir ce que ces 24. pieds solides sur toises quarrées de T sont de toises cubes, divisez-les à part en V, par 6. (nombre des pieds solides sur toises quarrées, que vaut 1. toise cube) le quotient donnera 4. toises cubes, qu'on chiffrera à la régle en X dans leur colonne, ayant eu soin de trancher à la régle les chiffres de T, puisqu'on les a reduit en d'autres especes.

5° Tracez une longue ligne au-dessous des sommes de la régle, & additionnez les toises cubes de S, X, & vous aurez en K 52.

toises cubes pour l'exemple proposé.

TROISIE'ME PROPOSITION.

E la multiplication des toises & pieds, par toises & pieds, & de leur produit multiplié par toises.

Exemple. On veut multiplier CD 3. toises 1. pied, par DE 2. toises 5. pieds, & multiplier leur produit par DF 6. toises.

	0
CD — 3 toises — 1 pied.	30(5
DE z toises 5	6 -
H — 6 toi. qu. – I 17 pi. sur K 5 pi. quar. D F — 6 toises.	#(5 (Q 1 \$ 7 (1 7 \$ 6
L 36 M. xøz-N 3ø 180	5
R — 17 — P. — 8 pi folides cour. fur tois.	6
quarrées.	30 T
A 53 180	6
toises cubes. pieds cubes	. 180 V

Pratique de cet Exemple.

10. Multipliez les 3. toises de CD, par les 2. toises de DE, qui produiront 6. toises quarrées, exemple H. Ensuite multipliez en croix les 3. toises de CD par les 5. pieds de DE, qui produiront 15. pieds sur toises, qu'il faut chiffrer à part ou retenir dans sa memoire: Puis multipliez les 2. toises de DE par le pied de CD, qui produiront 2. pieds sur toises, qui étant ajoûtez avec les 15. qu'on a chiffrez à part, ou qu'on a retenu, donneront 17. pieds sur toises, qu'on chiffrera en I. Puis multipliez le pied de CD, par les 5. pieds de DE, qui produiront 5. pieds quarrez en K: & vous aurez une superficie de 6. toises quarrées, 17. pieds sur toises, & 5. pieds quarrez.

20. Multipliez les 6. toises de DF par les 17. pieds sur toises de I, au-dessous de la ligne en M, qui produiront 102. pieds solides

sur toises quarrées.

4°. Multipliez les 6. toises de DF, par les 5. pieds quarrez de K, au-dessous de la ligne en N, qui produiront 30. pieds solides coutant sur toises.

50. Pour scavoir ce que ces 30. pieds solides sur toises de N font

de pieds solides sur toises quarrées, divisez-les à part en O, par 6... (nombre des pieds solides courant sur toises, que vaut 1. pied solide sur toise quarrée,) le quotient marqué O donnera 5. pieds solides sur toises quarrées, qu'on chiffrera à la regle dans seur colonne en P, ayant eu soin de trancher à la regle les chiffres de N, puis-

qu'on les a réduit en d'autres especes.

6°. Pour sçavoir ce que les pieds solides sur toises quarrées marquez à la regle des lettres M, P, font de toises cubes, on les additionnera à part en Q, pour diviser leur somme totale 107. pieds solides sur toises quarrées par 6. (nombre des pieds solides sur toises quarrées que vaut 1. toise cube,) le quotient Q donnera 17. toises cubes, qu'on chiffrera à la regle en R dans leurs colonnes, ayant eu soin de trancher à la regle les chiffres de M, P, puisqu'on les a réduit en d'autres especes.

7°. Comme il est resté à la division Q 5. pieds solides sur toises. quarrées, on les reduira d'abord en pieds solides courant sur toises, en les multipliant à part en S, par 6. (nombre des pieds solides courant sur toises, que vaut 1. pied solide sur toise quarrée) le produit donnera 30. pieds solides courant sur toise, exemple T, qu'on réduira en pieds cubes, en les multipliant par 6. (nombre des pieds. cubes, que vaut 1. pied solide courant sur toise,) le produit donnera 180. pieds cubes, exemple V, qu'on chiffrera à la regle en X.

8°. Tracez une longue ligne au-dessous des sommes de la regle. Additionnez les pieds & les toises cubes, & vous aurez en A 53. toi-

ses cubes, & 180. pieds cubes pour l'exemple proposé,

QUATRIEME PROPOSITION.

D E la multiplication des toises & pieds, par toises & pieds, & de leur produit multiplié aussi par toises & pieds.

Exemple. On veut multiplier B C 3. toises 2. pieds, par C D 2. toises 4. pieds, & multiplier seur produit par D E 5. toises 4. pieds.

BC- CD-	3 toises		pieds.
G — DE-	— 6 toi. qu. — F — 5 toi. —— F	I 16 pi. fur toi. – I 8 4 pieds.	pieds qu.
	- 20 - M		6 — S 2 - e 78
Α	toiles cubes.		80 pieds cubes.
2 3x(5	T 41 199(18	Y ** ** ** (20 \$ \$	2 a 6 12 b 1 13 c 6 78 d
	Dustinus o	la not Timomala	

Pratique de cet Exemple.

1°. Multipliez les 3. toises de BC, par les 2. toises de CD, audessous de la ligne en G, qui produiront 6. toises quarrées. Ensuite multipliez en croix les 3. toises de BC, par les 4. pieds de CD, qui produiront 12. pieds sur toises, qu'il faut retenir dans sa memoire: puis multipliez les 2. toises de CD, par les 2. pieds de BC, qui produiront 4. pieds sur toises, qui étant ajoûtez avec les 12. qu'on a retenu, donneront 16. pieds sur toises, qu'on chissera en

H. Multipliez les 2. pieds de BC, par les 4. pieds de CD, en I, qui produiront 8. pieds quarrez: & vous aurez une superficie de 6. toises quarrées, 16. pieds sur toises & 8. pieds quarrez.

2°. Multipliez les 6. toises quarrées de G, par les 5. toises de DE,

qui produiront en K 30. toises cubes.

3°. Multipliez en croix les 6. toises quarrées de G, par les 4. pieds de F, qui produiront en L 24. pieds solides sur toises quarrées. Puis multipliez les 5. toises de D E, par les 16. pieds sur toises de H,

qui produiront en M 80. pieds solides sur toises quarrées.

4º Multipliez les 4. pieds de F, par les 16. pieds de H, qui produiront en N 64. pieds solides courant sur toises. Puis multipliez les 5. toises de D E, par les 8. pieds quarrez de I, qui produiront en O, 40. pieds solides courant sur toises. Ensin multipliez les 4. pieds de F, par les 8. pieds quarrez de I, qui produiront

en P 32. pieds cubes.

5° Pour sçavoir ce que les 32. pieds cubes sont de pieds solides courant sur toises, divisez-les à part en Q, par 6. (nombre des pieus cubes que vaut 1. pied solide courant sur toise,) le quotient Q donnera 5. pieds solides courant sur toises, qu'on chiffrera à la régle dans leur colonne en R. Et comme il est resté 2. pieds cubes à la division Q, on les chiffrera dans leur colonne en S, ayant eu soin de trancher à la régle les chiffres de P, puisqu'on les a reduit

en d'autres especes.

6° Pour sçavoir ce que les pieds solides courant sur toises marquez à régle des lettres N, O, R, sont de pieds solides sur toises quarrées, on les additionnera à part en T, pour diviser leur somme totale 109. pieds solides courant sur toises, par 6. (nombre des pieds solides courant sur toises, que vaut 1. pied solide sur toise quarrées, qu'on chiffrera à la régle en V dans leurs colonnes: & comme il est resté 1. pied solide courant sur toise à la division T, on le chiffrera à la régle en X dans sa colonne: ayant eu soin de trancher à la régle les chiffres de N, O, R, puisqu'on les a reduit en d'autres especes.

7° Pour sçavoir ce que les pieds solides sur toises quarrées, marquez à la régle des lettres L, M, N, sont de toises cubes, on les additionnera à part en Y, pour diviser leur somme totale 122. pieds solides sur toises quarrées, par 6. (nombre des pieds solides sur toises quarrées, que vaut 1. toise cube,) le quotient Y donnera 20. toises cubes, qu'on chiffrera à la régle dans leurs colonnes en Z;

24 LA GEOMETRIE PRATIQUE.

ayant eu soin de trancher à la régle (dans la page 22.) les chiffres

de L, M, V, puisqu'on les a reduit en d'autres especes.

8° Comme il est resté à la division Y 2. pieds solides sur toises quarrées, on les reduira d'abord en pieds solides courant sur toises, en les multipliant à part en a par 6. (nombre des pieds solides courant sur toises, que vaut 1. pied solide sur toise quarrée,) le produit donnera 12. pieds solides courant sur toises, exemple b, ausquels étant ajoûté celui de la régle marqué X, on aura 13. pieds solides courant sur toises, exemple e, qu'on reduira en pieds cubes, les multipliant par 6. (nombre des pieds cubes, que vaut 1. pied solide courant sur toise,) le produit marqué d donnera 78. pieds cubes, qu'on chiffrera à la régle dans leurs colonnes en e: ayant eu soin de trancher à la régle le chiffre de X, puisqu'on l'a reduit en une autre espece.

9° Tracez une longue ligne au-dessous des sommes de la régle. Additionnez les pieds & les toises cubes, & vous aurez en A 50. toises cubes, & 80. pieds cubes pour l'exemple proposé.

CINQUIEME PROPOSITION.

E la multiplication des pieds, par pieds; & de leur produit

multiplié encore par pieds.

Exemple. On veut multiplier les 6. pieds de B D, par les 2. pieds de BC, & multiplier leur produit, par EF 4. pieds.

BD 6 pieds. BC 2 pieds.	
Superficie 12 pieds quar. EF 4 pieds.	
Cube 48 A pieds cub.	

Pratique de cet Exemple.

Il faut multiplier les 6. pieds de BD, par les 2. pieds de BC, qui produiront 12. pieds quarrez, qu'on multipliera par les 4. pieds de EF, qui produiront 48. pieds cubes, exemple A. Ce qu'il falloit trouver.

SIXIEME PROPOSITION.

DE la multiplication des pieds & pouces, par pieds, & de leur produit encore multiplié par pieds.

Exemple. On veut multiplier BD 6. pieds, 2. pouces, par

BC 2. pieds, & leur produit par EF 4. pieds.

,	B D 6 pieds. 2 pouces. B C pieds.	4 N 18 (1
Superfici	EF — 4 pieds. Pou fur pieds.	4 P
	K — 48 — L x 8 — Mo — S 576 O — 1 — pou. foli. fur pou. qu.	48 Q 12 96
Cube.	T — 49 576 pieds cubes. pouces cubes.	48 576 R

Pratique de cet Exemple.

r° Multipliez les 6. pieds de BD, par les 2. pieds de BC, qui produiront 12. pieds quarrez, exemple G. Puis multipliez les 2. pieds de BC, par les 2. pouces de BD, qui produiront 4. pouces sur pieds, qu'on chifferera en H. Ensuite chiffrez un zero à la colonne des pouces en I pour representer la colonne des pouces; & vous aurez (selon les régles de la Planimetrie,) une superficie de 12. pieds quarrez, & 4. pouces sur pieds, exemple G, H.

2º Multipliez les 12. pieds quarrez de G, par les 4. pouces de EF, qui produiront au-dessous de la ligne en K, 48. pieds cubes.

3°. Multipliez les 4. pieds de EF, par les 4. pouces sur pieds de H, qui produiront en L 16. pouces solides sur pieds quarrez (ainsi qu'il a été expliqué ci-devant dans la seiziéme page.) Et comme EF n'a

point de pouces, on chiffrera un zero au-dessous de la ligne en M, pour representer la colonne des pouces solides courant sur pieds.

4°. Pour sçavoir ce que les 16. pouces solides sur pieds-quarrez de L sont de pieds cubes, divisez-les à part en N, par 12. (nombre des pouces solides sur pieds quarrez, que vaut 1. pied cube) le quotient donnera 1. pied cube, qu'on chiffrera à la regle dans sa colonne en O, ayant eu soin de trancher à la regle les chiffres de L,

puisqu'on les a reduit en d'autres especes.

5°. Comme il est resté à la division N 4. pouces solides sur pieds quarrez, on les réduira en pouces solides courant sur pieds, en les multipliant à part en P, par 12. (nombre des pouces solides courant sur pieds que vaut 1. pouce solide sur pied quarré,) le produit donnera 48. pouces solides courant sur pieds exemple Q. Et comme il n'y en a point à la regle dans la colonne M, on reduira donc les 48. pouces solides courant sur pieds de Q en pouces, les multipliant par 12. (nombre des pouces cubes que vaut 1. pouce solide courant sur pied,) le produit donnera 576. pouces cubes exemple R, qu'on chiffrera à la regle en S.

6°. Tracez une longue ligne au-dessous des sommes de la regle, & additionnez les pouces, & les pieds cubes, & vous aurez en T 49. pieds cubes & 576. pouces-cubes pour l'exemple proposé.

SEPTIE'ME PROPOSITION.

E la multiplication des pieds & pouces, par pieds & pouces, & de leur produit, ou de la moitié de leur produit multipliée par pieds.

Exemple. On veut multiplier (dans la page suivante) DC 15. pieds, 6. pouces, par FB 13. pieds, 5. pouces; & multiplier la

moitié de leur produit par DE 20. pieds.

28 LA GEOMETRIE PRATIQUE.

Sup

DC—15 pieds. — 6 pouces. FB—13 pieds. — 5 pouces.
G \ \begin{cases} 45 \ \ H 75 \ \ O 30 \\ 15 \ \ I 78 \\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \
perficie. P 195 — Q 153 — R 30 pouces quar.
oitié. S 97 — X 82 — a 21 D E 20 pieds.
b 1940 — c 1849 — d 429 — m 1008 h 139 — f — 7 9 pouces foi. cour. sur pieds.
Cube. n 2079 1008

pouces cubes. pieds cubes. 12 T X & Y 417 12 1878(139 420 (35 XXX X 2 2 2 168 XX 84 1008 L

1º. Multipliez les 15. pieds de D C, par les 13. pieds de FB, audessous de la ligne en G, qui produiront $\begin{cases} 45 \\ 15 \end{cases}$ pieds quarrez.

Ensuite multipliez en croix les 15. pieds de DC, par les 5. pouces de FB qui produiront en H 75. pouces sur pieds: & multipliez les 13. pieds de FB, par les 6. pouces de DC, au-dessous de la ligne en I, qui produiront 78. pouces sur pieds. Ensin multipliez les 6. pouces de DC, par les 5. pouces de FB au-dessous de la ligne en O, qui produiront 30. pouces quarrez. Alors additionnez les chissres de G, H, I, O, & vous aurez (selon les regles de la Planimetrie) une superficie en P, Q, R, de 195. pieds quarrez, 153. pouces sur pieds, & 30. pouces quarrez; dont il en faut prendre la moitié à cause que dans le Chapitre suivant, elle sera necessaire pour toiser les Prismes.

2°. Tirez une ligne au-dessous des chiffres de P, Q, R. Des

195. pieds quarrez de P, chiffrez-en la moitié en S, sçavoir 97. & comme il reste 1. pied quarré de la moitié des 195; chiffrez donc à part en T, la moitié de ce pied quarré sçavoir 6. pouces sur pieds (à cause qu'un pied quarré vaut 12. pouces sur pieds) ensuite des 153. pouces sur pied de Q, chiffrez-en la moitié à part : sçavoir 76. au-dessous des 6. pouces sur pieds mis à part an T, & faites-en l'addition qui donnera 82. pouces sur pieds exemple V, qu'on chiffrera à la regle dans leur colonne en X. Mais comme il est resté 1. pouce sur pied de la moitié des 153. pouces sur pieds de Q, chiffrez donc à part en Y, la moitié d'un pouce sur pied sçavoir 6. pouces quarrez, (à cause qu'un pouce sur pied vaut 12. pouces quarrez.) Puis des 30. pouces quarrez de R, chissrez-en la moitié 15. au-dessous des 6, pieds quarrez mis à part en Y, & faites-en l'addition qui donnera 21. pouces quarrez exemple Z, qu'on chiffrera à la regle dans leurs colonnes en A; & alors on aura de suite en S, X, a, 97. pieds quarrez, 82. pouces sur pieds, & 21. pouces quarrez pour la moitié des 195. pieds quarrez, 153. pouces sur pieds, & 30. pouces quarrez de P, Q, R, cela pratiqué.

3°. Multipliez les 97. pieds quarrez de S, par les 20. pieds de DE, au-dessous de la ligne en b, qui produiront 1940. pieds cubes.

4°. Multipliez les 20 pieds de DE par les 82 pouces sur pieds de X, qui produiront en c, 1640 pouces solides sur pieds quarrez.

5°. Multipliez encore les 20. pieds de DE, par les 21. pouces quarrez de 2, qui produiront en d, 420. pouces solides courant

sur pieds.

6°. Pour sçavoir ce que ces 420. pouces solides courant sur pieds de d sont de pouces solides sur pieds quarrez; divisez les à part en e par 12. (nombre des pouces solides courant sur pieds, que vaut 1. pouce solide sur pied quarré) le quotient e donnera 35. pouces solides sur pieds quarrez, qu'on chiffrera à la regle dans leur colonne en f.

7°. Pour sçavoir ce que les pouces solides sur pieds quarrez marquez à la regle des lettres c, f, sont de pieds cubes, on les additionnera à part en g, pour diviser leur somme totale 1675, pouces solides sur pieds quarrez, par 12. (nombre des pouces solides sur pieds quarrez que vaut 1. pied cube,) le quotient g donnera 139, pieds cubes, qu'on chiffrera à la regle dans leurs colonnes en h, ayans eu soin de trancher à la regle les chiffres de d,c, f, puisqu'on les a réduit en d'autres especes.

8°. Comme il est resté à la division g 7, pouces solides sur pieds quarrez, on les reduira dabord en pouces solides courant sur pied.

30 LA GEOMETRIE PRATIQUE.

en les multipliant à part en i par 12. (nombre des pouces solides courant sur pied, que vaut 1. pouce solide sur pied quarré,) le produit k donnera 84. pouces solides courant sur pieds, qu'on reduira en pouces cubes, en les multipliant par 12. (nombre des pouces cubes que vaut 1. pouce solide courant sur pied) le produit l donnera 1008. pouces cubes, qu'on chiffrera a la regle en m.

9°. Tracez une longue ligne au-dessous des sommes de la regle, & additionnez les pouces & les pieds cubes & vous aurez en n, 2079, pieds cubes & 1008, pouces cubes pour l'exemple proposé.

HUITTEME PROPOSITION.

E la multiplication des pieds & pouces, par pieds & pouces,

& de leur produit multiplié par pieds & pouces.

Exemple. On veut multiplier OK 2. pieds, 5. pouces, par PQ 1. pied, 8. pouces, & multiplier leur produit par KLMN 12. pieds, 9. pouces.

Moitié. V 1 X 10 Y 26 pouces quar. KLMN 12 pie. – a 9

pieds cubes. pouces cubes.

	A-		8 p
g	k	n	12
z	x -	À ,	96 9
226	x & 1	48	12
234(19	42x (35	x 6 4 (13	
x x z	xxx	xxx	192
Z	*	X	96 f
			1152 F

Pratique de cet Exemple.

1º. Multipliez les deux pieds de OK, par le pied de PQ, audessions de la ligne en R, qui produiront 2. pieds quarrez. Ensuite multipliez en croix les 2. pieds de OK, par les 8. pouces de PQ, qui produiront 16. pouces sur pieds, qu'il faut chiffrer à part, ou retenir dans sa memoire; puis multiplier le pied de PQ, par les 5. pouces de OK, qui produiront 5. pouces sur pieds, qui étant joints avec les 16. qu'on a retenus, donneront 21. pouces sur pieds, qu'on chiffrera à la regle en S. Ensin multipliez les 5. pouces de OK par les 8. pouces de PQ, qui produiront en T 40. pouces quarrez: & vous aurez (selon les regles de la Planimetrie) une superficie de 2. pieds quarrez, 21. pouces sur pieds, & 40. pouces quarrez exemple R, S, T, dont on prendra la moitié (à cause qu'on en aura besoin dans la suite de ce Livre) 10. pouces sur pieds, & 26. pouces quarrez, exemple V, X, Y.

2°. Remarquez qu'on a cu soin de considerer, que la moitié des 21. pouces sur pieds de S, étoit 10. pouces sur pieds, & que comme il restoit 1. pouce sur pied qui vaut 12. pouces quarrez, on en a joint la moitié, sçavoir 6. pouces quarrez avec la moitié de 40. pouces quarrez de T, ce qui a donné les 26. pouces quarrez de

Y. Cela observé.

3°. Multipliez le pied quarré de V, par les 12. pieds de KLMN,

au-dessous de la ligne en Z, qui produiront 12. pieds cubes.

4°. Multipliez en croix le pied quarré de V, par les 9. pouces de a, qui produiront en b 9. pouces solides sur pied quarré. Puis multipliez les 12. pieds de K L M N, par les 10. pouces sur pieds de X, qui produiront en c 120. pouces solides sur pied quarré.

pieds.

60. Multipliez les 9. pouces de a, par les 26. pouces quarrez

de Y, qui produiront en f 234. pouces cubes.

7º. Pour sçavoir ce que ces 234. pouces cubes font de pouces solides courant sur pieds, divisez-les à part en g, par 12. (nombre des pouces cubes, que vaut 1. pouce solide courant sur pieds,) le quotient g donnera 19. pouces solides courant sur pieds, qu'on chissera à la regle dans leur colonne en h: & comme il est resté

32 LA GEOMETRIE PRATIQUE.

6. pouces cubes à la division g, on les chiffrera à la regle dans leur colonne en i, ayant eu soin de trancher à la regle de la page 30. les

chiffres de f, puisqu'on les a reduit en d'autres especes.

80. Pour sçavoir ce que les pouces solides courant sur pieds marquez à la regle des lettres d, e, h, sont de pouces solides sur pieds quarrez, on les additionnera à part en k, pour diviser leur somme totale 421. pouces solides courant sur pieds, que vaut 1. pouce solide sur pied quarré) le quotient k donnera 35. pouces solides sur pieds quarrez, qu'on chiffrera à la regle dans leurs colonnes en l: & comme il est resté 1. pouce solide courant sur pied à la division k, qui vaut 12. pouces cubes, l'on chiffrera donc à la regle 12. pouces cubes en m, ayant eu soin de trancher à la regle les chiffres de d, e, h, puisqu'on les a reduit en d'autres especes.

9° Pour sçavoir ce que les pouces solides marquez à la regle des lettres b, c, l, sont de pieds cubes, on les additionnera à part en n, pour diviser leur somme totale 164. pouces solides sur pieds quarrez, par 12. (nombre des pouces solides sur pieds quarrez, que vaut 1. pied cube) le quotient n donnera 13. pieds cubes, qu'on chiffrera à la regle dans leurs colonnes en O: ayant eu soin de trancher à la regle les chiffres de b, c, l, puisqu'on les a réduit en d'au-

tres especes.

1º. Comme il est resté 8. pouces solides sur pieds quarrez à la division n, on les reduira en pouces solides courant sur pieds, en les multipliant à part en P par 12. (nombre des pouces solides courant sur pieds, que vaut 1. pouce solide sur pied quarré,) le produit q donnera 96. pouces solides courant sur pieds, qu'on reduira en pouces cubes, en les multipliant par 12. (nombre des pouces cubes que vaut 1. pouce solide courant sur pied,) le produit r donnera 1152. pouces cubes, qu'on chissrera à la regle dans leurs colonnes en S.

2°. Tracez une longue ligne au-dessous des sommes de la regle, & additionnez les pouces & les pieds cubes, & vous aurez en t 25. pieds cubes, & 1170. pouces cubes pour l'exemple proposé.



LA

GEOMETRIE PRATIQUE.

<mark>૱ૄૡ૽૱ૡ૱ૡ૱ૡ૱ૡઌૡઌ૱ૡ૱ૡ૱ૡ૱ૡ૱ૡ૱ૡ૱ૡ૱ૡ૱</mark>

LIVRE QUATRIE'ME.

CHAPITRE III.

De la Stereometrie, ou du Toisé des Corps Rectilignes, sçavoir Parallelipipedes, Prismes, Pyramides, &c. calculez sans Fractions & avec Fractions.

L est icy necessaire d'avertir le nouveau Géometre, que pour luy faciliter la connoissance du Toisé, qui est de la Géometrie Pratique, la plus dissicile partie, à cause des Fractions qui s'y rencontrent, que nous commencerons d'abord ce Chapitre par le Toisé d'un Corps mesuré sans fractions, & qu'ensuite nous en proposerons d'autres avec fractions & toisez par trois differentes Regles, Sçavoir par l'Arithmétique des Ingénieurs, par les Réductions, & par la Dixme, ainsi que les Ingénieurs, Architectes, & c. toisent les corps dont ils veuleut connoître la solidité ou le contenu.

METHODE DE TOISER LES CUBES.

EGLE. On aura le Toisé, la solidité, ou le contenu d'un cube, en cubant un de ses côtez, c'est-à-dire, en multipliant la longueur d'un de ses côtez par lui-même, pour multiplier ensuite leur produit par cette même longueur, ce dernier produit donnera le Toisé ou le contenu du cube proposé.

On remarquera que le Toisé, la Solidité, ou le contenu sont mots

Sinonimes signifiant la même chose.

Exemple. On veut toiser un bloc comme le marqué A, qui 2

six saces égales, chacune longue de 3. toises.

En suivant la regle cy-dessus dondée l'on cubera un des côtez du cube A, c'est-à-dire, qu'on multipliera la longueur d'une des faces du cube, comme la longueur FG 3. toises, par elle-même, ou par la largeur GH 3. toises. Le produit donnera (ainsi qu'il a été expliqué dans le Livre précedent) 9. toises quarrées exemple I. Puis l'on multipliera les 9. toises quarrées de I, par les mêmes 3. toises de FG, ou par la hauteur HC 3. toises, leur produit donnera 27. toises cubes pour le contenu du cube A.

Methode de toiser les Parallelipipedes.

Regle. On aura le toisé d'un parallelipipede, en multipliant sa longueur par sa largeur, & leur produit par sa hauteur, la somme de ce second produit sera le contenu du parallelipipede.

Exemple. On desire toiser le parallelipipede K, qui a sa longueur L M de 4. toises, 2. pieds, sa largeur L N de 3. toises &

sa hauteur NO de 4. toises.

En suivant la regle que nous venons de donner, on multipliera au parallelipipede K, sa longueur LM-4. toises, 2. pieds, par sa largeur LN 3. toises, qui produiront 12. toises quarrées, & 6. pieds sur toises, exemple P & Q, ainsi qu'il a été enseigné ci-devant dans la 19. page.


Ensuite on multipliera cette superficie, par la hauteur NO 4. toises (ainsi qu'il a été pratiqué ci-devant dans la même 19. page, qui produiront 52. toises cubes exemple K, pour le contenu du

parallelipipede proposé.

USAGE.

Par le toisé de ces corps, on viendra à la connoissance du toisé des blocs de marbre, du vuidange des terres, des assentemens de moilons, &c. qui sont de la figure d'un cube, ou d'un parallelipipede.

PLANCHE VIL



METHODE DE TOISER LES PARALLELIPIPEDES.

REGLE. On aura le toisé d'un parallelipipede, en multipliant sa longueur par sa largeur, & le produit qui en viendra par la hauteur du même parallelipipede, la somme de ce second produit en donnera la solidité, ainsi qu'il a été dit au bas de la page précedente.

Exemple. On veut toiser le parallelipipede A, qui a trois toises, 1. pied de longueur, & 2. toises 5. pieds de largeur, sur 6. toises de hauteur.

En suivant la regle cy-dessus donnée, on multipliera la longueur CD 3. toises 1. pied, par la largeur DE 2. toises, 5. pieds, qui produiront (ainsi qu'il a été calculé cy-devant dans la 20. page) 6. toises quarrées, 17. pieds sur toises, & 5. pieds quarrez exemple H, I, K, pour la superficie de la base du parallelipipede proposé.

Puis on multipliera cette superficie, par la hauteur DF 6. toises, qui produiront (ainsi qu'il a été calculé ci-devant dans la même 20. page) 53. toises cubes, & 180. pieds cubes, pour la solidité

du parallelipipede A.

OBSERVATION SUR LE TOISE DES CUBES, ET DES PARALLELIPIPEDES.

Les regles que nous venons de donner, & que nous donnons encore dans les pages suivantes pour le toisé des parallelipipe-des, se peuvent rapporter au toisé des cubes, puisqu'il sussit de connoître la longueur d'une de leurs faces; mais pour les paralle-lipipedes, comme ils n'ont pas toutes leurs faces égales, c'est ce qui en rend le toisé plus disficile, puisqu'il faut connoistre à part leur longueur, leur largeur, & leur hauteur, ou prosondeur, comme il vient d'être pratiqué au toisé du parallelipipede de cet exemple.

PLANCHE VIII.



METHODE DE TOISER LES PARALLELIPIPEDES, dont les côtez sont mesurez par toises, & pieds, en se servant de l'Arithmetique des Ingenieurs.

R Egre. On aura le toisé d'un parallelipipede en multipliant sa longueur par sa largeur, & leur produit par sa hauteur, la

somme de ce second produit en sera toûjours la solidité.

Exemple. On veut toiser le parallelipipede A, qui a sa longueur BC de 3. toises 2. pieds, sa largeur CD de 2. toises, 4. pieds, & sa hauteur DE de 5. toises 4. pieds. En suivant la regle cy-dessus donnée, on multipliera la longueur BC 3. toises 2. pieds, par la largeur CD 2. toises 4. pieds, qui produiront (ainsi qu'il a été enseigné ci-devant dans la quatrième proposition, page 22.) 6. toises quarrées, 16. pieds sur toises, & 8. pieds quarrez, exemple G, H, I.


Ensuite on multipliera cette superficie, par la hauteur DE 5. tois. 4. pieds (ainsi qu'il a été enseigné ci-devant dans la page 22.) qui produiront 50. toises cubes, & 80. pieds cubes, exemple A, pour

la solidité du parallelipipede proposé.

AVERTISSEMENT.

Dans les deux pages suivantes nous allons encore donner ce mesme toisé, calculé par les reductions, & par la dixme, ainsi que nous l'avons pratiqué dans le quatriéme chapitre du Livre précedent pour mesurer la superficie des figures de quatre côtez; asin que l'on remarque la justesse des regles, & la facilité qu'on trouve à pratiquer plûtôt une Methode qu'une autre.

PLANCHE IX.



Methode de toiser les Parallelipipedes, qui sont mesurez par toises, & pieds, en se servant des reductions.

XEMPLE. On veut toiser le parallelipipede A, égal à celui de la page précedente, qui a sa longueur BC de 3. toises, 2. pieds, sa largeur CD de 2. toises, 4. pieds, & sa hauteur DE de 5. toises, 4. pieds. Il faut reduire les 3. toises de longueur BC en pieds, en les multipliant en F par 6. (nombre des pieds, que vaut 1. toise) le produit donnera 18. toises, ausquelles ajoûtant les 2. pieds qu'a aussi cette longueur, on aura pour la longueur BC 20. pieds, exemple G. Par la mesme Methode on aura en H pour la largeur CD 16. pieds, exemple I, & pour la hauteur DE 34. pieds, exemple K & L.


Alors (en suivant la regle du toisé des parallelipipedes donnée dans la page précedente,) on multipliera en G, sa longueur B C 20. pieds, par sa largeur CD 16. pieds, le produit donnera en M, pour la superficie de la base du parallelipipede A 320. pieds quarrez, lesquels étant multipliez par la hauteur D E 34. pieds, le produit N donnera 10880. pieds cubes, pour le toisé du parallelipipede A.

Mais pour avoir ce toisé en toises cubes, on divisera en O, les 10880. pieds cubes, par 216. (nombre des pieds cubes, que vaut 1. toise cube,) le quotient donnera 50. toises cubes, & restera à la division 80. pieds cubes, qui mis à la suite du quotient, donneront en P 50. toises cubes, & 80. pieds cubes, pour le toisé du paralle-

lipipede proposé A.

Si l'on vouloit sçavoir ce que sont ces 80. pieds cubes, au respect d'une toise cube, qui vaut 216. pieds cubes, il faudroit prendre en Q, la moitié de 216. & on auroit 108. pieds cubes exemple R, & encore prendre la moitié de ces 108. qui seront 54. pieds cubes, exemple S: mais comme ces 54. pieds cubes ne sont pas 80. on prendra la moitié de ces 54. qui seront 27. pieds cubes ex. T. Alors on additionnera les deux dernieres sommes, sçavoir S, T, & on aura 81. pieds cubes, exemple V, provenant du quart & d'un huitième de 216. pieds cubes (valeur d'une toise cube) desorte qu'on aura en X 50. toises cubes \(\frac{1}{4} \). & \(\frac{1}{8} \). (ou pour les deux fractions \(\frac{3}{8} \)) d'une toise cube, moins 1. pied cube, pour la solidité du parallelipipede A.

PLANCHE X.



METHODE DE TOISER LES PARALLELIPIPEDES, qui sont mesurez par toises & pieds, en se servant de la dixme.

E REMPLE. On veut toiser, par la dixme, le mesme parals lelipipede A, qu'on a déja toisé dans les deux pages preced. & dont la longueur B C est de 3. toises, 2. pieds, sa largeur C D de 2. toises, 4. pieds, & sa hauteur D E de 5. toises, 4. pieds.

Pour avoir la superficie de sa base, on suivra les preceptes donnez dans la page 118. du III. Tome, où est enseignée la methode

d'arpenter les rectangles, &c.

En chiffrant à part les 3. toises de la longueur BC: & pour les 2. pieds, qui sont fractions de la toise, on ira à l'échelle de dixme de la toise sur la seconde lig. FG (qui represente la toise divisée en 6. pieds, & chaque pied en 12. pouces) compter de la main gauche vers la droire, 2. pieds de F en H,& à ce point H on élevera la perpendiculaire HI jusqu'à la lig. des primes KL, & l'on comptera sur cette ligne KL, combien il y a de primes, de secondes, de tierces, &c. interceptées entre l'intervalle KI, comme 3', 3", sesquelles on chiffrera à la suite des 3. toises de BC du côté de la main droite.

Ensuite pour la largeur CD 2. toises, 4. pieds, on ira encore à la seconde ligne FG de la dixme, compter de gauche vers droit 4. pieds, (qui sont fractions de la toise,) lesquels 4. pieds se trouveront en M. De ce point M, on élevera la perpendiculaire M N jusqu'à la ligne des prismes KL, pour compter sur cette ligne K L combien il y a de primes, de secondes, de tierces, &c. de K, en N, comme 6', 6², 6³, selon cet exemple.

Alors on chiffrera au dessous des 5'" de la longueur B C, les 63. de la largeur CD, puis vers la gauche, on chiffrera les 62, 61, & les 2. toises de la longueur CD,& l'on multipliera ces deux sommes l'une par l'autre, qui donneront à leur produit 8. toises quarrées, & 8' 92 13 14 15 06. (ainsi qu'il a été expliqué dans la page du Tome III. ci-dessus citée) pour la superficie de la base BD


du parallelipipede A.

Puis (felon la regle du toisé des parallelipipedes donnée à la teste de ce Chapitre,) on multiplira cette base, ou superficie 8. toises quarrées 8' 9² 13 14 15 0°, par la hauteur DE 5. toises 4. pieds du parallelipipede A, c'est-à-dire par 5. toises 6', 6", 6", 6", (à cause que l'on a déja trouvé cy-dessus, que 4. pieds vallent 6' 6² 63,) le produit donnera 50. toises cubes 3¹ 7² 73 04 25 96 27 6² 09 pour le

toisé du parallelipipede A.

Mais pour sçavoir combien produisent de pieds cubes 3¹, 7², 7³. (le reste 0⁴, 2⁵, 9⁶, 2⁷, & ne donnant rien de considerable) on comptera sur la ligne des Primes KL 3', 7",7", de K en O, pour de ce point O, descendre la 3^e perpendiculaire OR, sur la quatriéme ligne PQ & l'on comptera combien il y a de pieds cubes interceptez dans l'intervalle PR, comme 80. pieds cubes, & 1. pouce, qui avec les 50. toises cubes qu'on a, sont 50. toises cubes, 80 pieds cubes & 1. pouce cube peur le toisé du parallelipipede A.

PLANCHE XI.



METHODE DE TOISER LES PARALLELIPIPEDES, INCLINEZ.

REGLE. On aura le toisé d'un parallelipipede incliné, c'est-à-dire, qui n'à pas ses angles droits, en faisant tomber d'un de ses angles élevez, une perpendiculaire sur sa base, pour multiplier (selon la régle du toisé des parallelipipedes) sa longueur par sa largeur, & leur produit par la perpendiculaire, qui represente la hauteur du parallelipipede incliné.

Exemple. On veut toiser le parallelipipede A, qui n'a pas d'angles droits, & duquel la longueur BD est supposée de 6. pieds, sa largeur BC de 2. pieds, & sa hauteur perpendiculaire EF de 4.


pieds.

En suivant la régle ci-dessus donnée, on multipliera la longueur BD 6. pieds, par la largeur BC 2. pieds, leur produit 12. pieds quarrez se multipliera par la hauteur perpendiculaire EF 4. pieds, qui produiront 48. pieds cubes pour le toisé du parallelipipede proposé A, qui n'ayant pas ses angles droits, est incliné.

On observera qu'on n'a pas multiplié le produit 12. pieds quarrez, (qu'ont donné la longueur BD 6. pieds, & la largeur BC 2. pieds) par le talu ou pente BF, à cause que ce talu n'étant pas la hauteur perpendiculaire du parallelipipede, le calcul qui en se-

roit fait, deviendroit trop fort.

Ce qu'on peut sensiblement remarquer au parallelipipede X, qui est de mesme volume que le marqué A de l'exemple ci-dessus donné, mais qui ayant plus de talu, donneroit par consequent un produit beaucoup plus grand que ne contient son toisé, puisqu'en multipliant les 12. pieds quarrez, valeur de la superficie de sa base, par le talu GL 5. pieds, on aura 60. pieds cubes, comme on le peut remarquer au calcul que nous avons coupé de deux traits pour montrer qu'il est faux, puisqu'effectivement ce parallelipipede n'a que 48. pieds cubes, ainsi qu'il a été chiffré en A.



Methode de toiser les Parallelipipedes Qui sont inclinez, & mesurez par pieds, & pouces.

EGLE. On aura le toisé d'un parallelipipede, qui n'a pas ses angles droits, en faisant tomber (comme il a été enseigné dans la page précedente) d'un de ses angles élevez, une perpendiculaire sur sa base, pour multiplier la longueur du parallelipipede, par sa largeur, & leur produit par la perpendiculaire qui represente la hauteur du parallelipipede.

Exemple. On veut toiser le parallelipipede incliné A, dont la longueur B D est de 6. pieds, 2. pouces, la largeur B C de 2. pieds,

& la hauteur E F de 4. pieds.

En suivant la régle ci-dessus donnée, on multipliera la longueur BD 6. pieds, 2. pouces, par la largeur BC 2. pieds, qui produiront (ainsi qu'il a été enseigné ci-devant dans la sixiéme proposition, page 26.) 12. pieds quarrez, & 4. pouces sur pieds, exemple G, & H, pour la superficie de la base C*DB du parallelipipede A. Cela fait,


Multipliez cette superficie 12. pieds quarrez, & 4. pouces sur pieds marquez en G & H, par la hauteur d'un parallelipipede EF 4. pieds, qui produiront (ainsi qu'il a été enseigné ci-devant dans la page 26.) 49. pieds cubes, & 576. pouces cubes, exemple T, pour le toisé du parallelipipede proposé A, qui est incliné, &

qui a un de ses côtez, mesuré en pieds & pouces.

AVERTISSEMENT.

Si l'on ne vouloir point prendre la hauteur du parallelipipede A dans sa solidité, on pourroir encore la connoître, en abaissant de l'angle de son sommet S, une perpendiculaire sur sa base prolongée, comme est la ligne perpendiculaire ST, égale à la ligne EF qui marque la hauteur du parallelipipede A.

PLANCHE XIII.



METHODE DE TOISER LES PRISMES.

REGLE. On aura le toisé d'un prisme, en multipliant la superficie d'une de ses deux extrémitez semblables, égales, &

paralleles, par la hauteur du prisme.

Exemple. Soit à toiser le prisine triangulaire A, qui a sa hauteur D E de 20. pieds, & ses bases ou extrémitez de la figure d'un triangle équilateral, comme le marqué B C D, dont les côtez sont chacun long de 15. pieds, 6. pouces, & sa perpendiculaire à

arpenter trouvée longue de 13. pieds 5. pouces.

Pour venir à la connoissance du toisé de ce prissine, il faut d'abord mesurer la superficie d'une de ses extrémitez triangulaires, comme celle de BCD, par les régles données dans le III. Chapitre du III. Livre, où l'on enseigne à mesurer la superficie des figures de trois côtez, ce qu'on sera donc en multipliant le côté DC 15. pieds, 6. pouces, par la perpendiculaire à arpenter FB 13. pieds, 5. pouces, qui produiront (ainsi qu'il a été enseigné ci-devant dans la 28. page,) 195. pieds quarrez, 153. pouces sur pieds, & 30. pouces quarrez, exemple P, Q, R, dont on prendra la moitié 97. pieds quarrez, 82. pouces sur pieds, & 21. pouces quarrez, exemple S, X, a, pour la superficie triangulaire BCD.

Ensuite on multipliera cette superficie par la hauteur D E 20. pieds du prisme A, qui produiront (ainsi qu'il a été enseigné cidevant dans la septiéme proposition de la 28. page,) 2079. pieds cubes, & 1008. pouces cubes, exemple n, pour le toisé du prisme


proposé A.

Si l'on desire avoir ce toisé en toises cubes, il n'y a qu'à diviser en p, qui est au haut de la planche, la somme des pieds cubes 2079. par 216. (nombre des pieds cubes, que vaut une toise cube) viendra au quotient 9. toises cubes, & restera à la division 135. pieds cubes; de sorte que le toisé de ce prisme A est de 9. toises cubes, 135. pieds cubes & 1008. pouces cubes.

USAGE.

Par cette régle, on toisera toutes sortes de corps taillez à pans, qui ont les plans de leurs extrémitez semblables, égaux, & paralleles, comme sont les prismes L, K, &c. On connoistra aussi le toisé du vuide des sossez, considerez comme pleins ainsi qu'est celui de M.

PLANCHE XIV.



METHODE DE TOISER LES PRISMES CREUX.

Regle. On a la folidité de la matiere d'un prisme creux, en toisant d'abord le prisme comme s'il étoit tout solide; ensuite on toise son vuide consideré comme solide, & l'on soustrait ce dernier toisé du premier; le reste donne le toisé de la

matiere du prisme creux.

Exemple. On desire sçavoir la solidité de la matiere qui reste au prisme creux A, qui cst de la mesme capacité que celuy de l'Exemple précedent, ayant sa hauteur D E de 20. pieds, & les côtez de son extremité B C D chacun long de 15. pieds, 6. pouces, & ceux de son vuide ou du dedans G H I, chacun long de 11. pieds, 2. pouces; & mesme sa perpendiculaire à arpenter K G de 9. pieds, 8. pouces.

On connoîtra d'abord le toisé du prisme A consideré comme tout solide, & l'on trouvera, (en suivant la Regle & le calcul de la page precedente) qu'il est de 9. toises cubes, 135 pieds

cubes, & 1008, pouces cubes éxemple L.

Puis on toisera le vuide de ce prisme creux, en multipliant un des côtez du triangle GHI, comme le côté IHII pieds, 2. pouces, par la perpendiculaire à arpenter KG longue de 9. pieds 8. pouces, qui produiront (en suivant la septième proposition donnée ci-devant dans la 27. page) 99. pieds quarrez, 106. pouces sur pieds, & 16. pouces quarrez, Exemple M, dont on prendra la moirié 49. pieds quarrez, 59. pouces sur pieds, & 3. pouces quarrez, Exemple N. pour la superficie triangulaire GHI.

Ensuite on multipliera cette superficie triangulaire 49. pieds quarrez, 59. pouces sur pieds, & 8. pouces quarrez, par la hauteur du vuide du Prisme, A sçavoir DE 20. pieds qui produiront (selon la septiéme proposition cidessus citée,) 1079. pieds cubes, & 768 pouces cubes, exemple O, pour le

toisé du vuide du prisme A.


Pour avoir ce toisé en toises cubes, il n'y a qu'à diviser en Q la somme des pieds cubes 1079, par 216. (nombre des pieds cubes, que vaut 1. toise cube,) viendra au quotient 4. toises cubes, & restera à la division 215, pieds cubes : de sorte que le toisé du vuide du prisme A est

de 4. toises cubes, 215. pieds cubes, & 768. pouces cubes.

Enfin (selon la regle ci-dessus donnée) l'on soustraira en S, le toisé de ce vuide 4. toises, 215. pieds, & 768. pouces cubes, du toisé du prisme A consideré en L, comme tout solide, 9. toises, 135. pieds, & 1008. pouces cubes, resteront 4. toises cubes, 136. pieds cubes, & 240. pouces cubes, pour le toisé de la matière F du prisme creux A exemple T.

Selon la regle du toisé des prismes vuides, on viendra à la connoissance du toisé de toutes sortes de canaux, & de tuyaux à pans, faits de terre cuite, de pierres, de plomb, de ser, sonte, &c. comme sont les tuyaux P. & R.

PLANCHE X V.



REMARQUE SUR LA METHODE DE TOISER LES PRISMES ROMPUS.

OMME les ruptures qui arrivent aux prismes, sont un effet du hasard, il est tres difficile de donner des regles certaines pour le toisé de ces sortes de corps, qui peuvent etre rom-

pus dans leur hauteur, ou vers leurs extrémitez.

Aux prismes qui sont rompus dans leur hauteur, comme est le prisme A, le reste de leur rupture se toise plûtost par estime que par des regles certaines; c'est à dire qu'on toise d'abord ce prisme comme tout entier, puis on examine jusqu'où porte la rupture, & ayant remarqué qu'elle n'excede presque pas le milieu D de la solidité de ce corps (selon cet éxemple) on conclut donc que

ce prisme vaut déja une moitié de son toisé.


Ensuire pour l'autre moitié, (où est la rupture,) on la partagera autant que faire se pourra par estime sous quelque figure réguliere, par les lignes DE, PQ, &c. asin de tâcher d'égaliser les parties rentrantes du vuide, aux parties saillantes de la matière, & ayant remarqué que toutes celles du vuide peuvent égaler une quatrième partie de cette moitié du prisme, on conclura que cette rupture vaut donc une huitième partie de tout le prisme: de sorte que si l'on soustrait de tout le prisme, consideré comme entier, une huitième partie de son toisé, le reste sera le contenu du prisme rompu.

Mais si la rupture arrivoit vers l'extremité du prisme, comme au prisme marqué H, où est la rupture M, il faudroit observer jusqu'où s'étend la rupture, & enfermer sa moitié, par un trait parallele à la base I K L* comme est le trait NO, afin qu'en toisant le prisme, comme s'il n'avoit que la hauteur LO, on

ait la quantité de la matière du prisme rompu.

Ce que nous venons de dire servira de regle generale, pour le toise des autres corps qui sont rompus.

PLANCHE XVI.



Methode de toiser les Prismes inclinez, soit qu'ils soient pleins, ou creux.

Rele. On toise les prismes inclinez, en multipliant la superficie de leur base, ou celle de leur sommet (qui sont semblables, égales & paralleles entr'elles) par la perpendiculaire tirée de leur sommet sur le plan de leur base, ou horizon, le produit en est la solidité.

AVERTISSEMENT.


Avant que de donner un éxemple d'un prisme incliné, il saut sçavoir, que les Géometres n'entendent pas parler de ceux qui étant couchez ou penchez, conservent les faces de leurs côtez à angles droits sur les plans de leurs extrémitez, comme sont les angles des prismes C, A, & B; car ces prismes quoique couchez ou penchez, se toisent par les mesmes regles que le prisme A, ainsi que nous l'avons enseigné ci-devant: mais sous le nom de prismes inclinez, les Géometres entendent parler de ceux dont les plans de leur hauteur, ne sont point d'angles droits avec ceux de leurs bases, ainsi qu'il se peut remarquer aux prismes inclinez D & E que nous faisons voir un peu de côté pour découvrir le plan de leurs sommets.

Exemple. On propose de toiser le prisme incliné D, qui a la superficie de sa base triangulaire F, ou de son sommet GHI de 97. pieds quarrez, 82. pouces sur pieds, & 21. pouces quarrez comme sont ceux qu'on a toisé ci-devant. Il saut (selon la regle ci-dessus donnée) multiplier cette superficie 97. pieds quarrez 82. pouces sur pieds, & 21. pouces quarrez, par la perpendiculaire KH 20. pieds, laquelle on a fait tomber du sommet GHI, sur le plan KF de la base F, le produit 2079. pieds cubes, & 1008. pouces cubes sera le toisé du prisme incliné D.

Les deux multiplications de cet éxemple sont expliquées, & calculées dans

la septiéme proposition donnée ci-devant dans la page 27.

Mais si le prisme incliné étoit creux, comme est le marqué E, & qu'on voulut connoître le reste de sa solidité, il n'y auroiqu'à suivre la même regle, en toisant d'abord le prisme comme tout solide, & ensuite toiser le vuide comme solide, & soustraire ce dernier toisé, du toisé de tous le prisme comme solide, le reste seroit le toisé de la matière du prisme incliné & creux E.



METHODE

qui ont des angles saillans & rentrans.

EGLE. On aura le toisé des parallelipipedes, qui ont des angles saillans & rentrans, en suivant les regles du toisé des parallelipipedes données dans ce chapitre, c'est-à-dire, qu'on multipliera la longueur de ces corps (comme s'ils étoient en ligne droite,) par leur largeur, & leur produit par leur hauteur. Où bien l'on multipliera la superficie d'une de leurs extrémitez, par leur longueur.

Exemple. On desire toiser le solide A, qui est composé d'angles saillans & rentrans, & dont la longueur BCDE est de 10. pieds, la largeur BF de 2. pieds, & sa hauteur BG aussi de 2.

pieds.

En suivant la regle du toisé des parallelipipedes, donnée cidevant dans la page 34. on multipliera la longueur BCDE 10. pieds, par la largeur BF 2. pieds, leur produit 20. pieds quarrez se multipliera par la hauteur BG 2. pieds, qui produiront 40. pieds cubes pour le toisé du solide A.

Le parallelipipede H, qui est égal à celui de A, justifie son toisé par la disposition & le nombre des cubes dont il est composé.

USAGE.

Par ce toisé, on viendra à la connoissance du contenu des bâtardeaux, des digues, murs, & autres corps, qui ont leurs extremitez ou côtez semblables, égaux, & paralleles, quoy qu'ils soient formez d'angles saillans, & rentrans.



METHODE DE TOISER LES PYRAMIDES, soit qu'elles soient solides ou creuses.

REGLE. On a le toisé d'une pyramide, en multipliant la superficie de sa base par la hauteur de la pyramide, le tiers du produit en est le toisé.

Ou bien l'on multiplie la superficie de la base, par le tiers de

la hauteur, le produit donne le toisé de la pyramide.

Ou enfin l'on multipliera le tiers de la superficie de la base, par la hauteur de la pyramide, & le produit donnera le toisé de

la pyramide.

Exemple. On veut toiser la pyramide A, ou son égale X, qui a les côtez de sa base BCD chacun long de 15. pieds, 6. pouces; sa perpendiculaire à arpenter FD de 13. pieds 5. pouces; & la hauteur EF de la pyramide mesurée du milieu de sa base, ou exterieurement par la ligne GH, de 20. pieds. Cela

supposé,

On connoistra d'abord la superficie de la base triangulaire DCB, en multipliant (selon les regles du III. Chapitre du Tome precedent,) un des côtez de ce triangle comme BC 15-pieds, 6. pouces, par la perpendiculaire FD 13. pieds, 5. pouces qui produiront (selon la septième proposition, enseignée cidevant dans la 27. page) 195. pieds quarrez, 153. pouces sur pieds, & 30. pouces quarrez, exemple Y, dont on prendra la moitié 97. pieds quarrez, 82. pouces sur pieds, & 21. pouces quarrez pour la superficie de la base DC B de la pyramide X, ou de la pyramide A son égale.

Ensuite on multipliera (ainsi qu'il est calculé dans la septième proposition que nous venons de citer) la superficie de cette base DCB 97. pieds quarrez 82. pouces sur pieds, & 21 pouces quarrez par les 20. pieds de EF, ou GH hauteur de la pyramide, qui produira 2079. pieds cubes, 1008. pouces cubes marquez en K, dont on prendra le tiers 693. pieds cubes, & 336. pouces cubes, pour le toisé de la pyramide X, ou de son égale A, qui réduits en toises cubes donnents, toises cubes 45.

pieds cubes 336. pieds cubes.

Mais si la pyramide étoit creuse, comme la pyramide L, qui est supposée égale à celle de A, on toisera son vuide comme solide, en multipliant la superficie de sa base, qui est (selon cet

Veue dune grotte de StCLOV 2079 XouA. 693--336 1440 P. . 323-624 T. 369-624 P....323. 1440 48 4 12 4

60 LA GEOMETRIE PRATIQUE.

exemple) égale à la superficie de la base du prisme creux calculé dans ce chapitre page 50. & qui par conséquent est de 49. pieds quarrez, 59. pouces sur pieds, & 8. pouces quarrez, par les 18. pieds de R S hauteur du vuide, ou par le tiers R V 6. pieds qui produiront (selon la septiéme proposition, donnée dans la 27. page) 323. pieds cubes, & 1440. pouces cubes, exemple P, pour le toisé du vuide de la pyramide L.

Alors si du toisé de la pyramide A 693, pieds cubes, & 336, pouces cubes, l'on soustrait le toisé du vuide P 323, pieds cubes & 1440, pouces cubes, restera en T 369, pieds cubes, & 624, pouces cubes pour le toisé de la matiere qui reste à la py-


ramide creuse L.

Si l'on vouloit réduire les pieds cubes en toises cubes, il n'y auroit qu'à les diviser par 216. & l'on trouveroit 1. toise cube, 153. pieds, 624. pouces.

U'S A G E.

Selon les regles du toisé des pyramides, on toisera toutes sortes de figures pyramidales ou corps à pans, qui s'élevent en pointe, soit qu'ils soient solides ou creux.

PLANCHE XX.



METHODE

DE TOISER LES PYRAMIDES TRONQUE'ES.

REGLE. On aura le toisé d'une pyramide tronquée, en ostant de son toisé, comme si elle étoit toute entiere, le toisé de la partie qui en est retranchée.

Exemple. On veut toiser la pyramide triangulaire & tronquée A, ou son égale X, qui a les côtez de sa base DCB chacun long de 15. pieds, 6. pouces, & la perpendiculaire à ar-

penter F D de 13. pieds, 5. pouces. Cela observé,

Il faut trouver la hauteur de cette pyramide tronquée, en prolongeant (par le moyen de quelques regles) ses faces ou côtez, pour trouver le point de son sommet, & l'ayant trouvé en E, on mesurera sa hauteur, qui sera de 20. pieds selon cet éxemple.

Alors on toisera la pyramide comme si elle n'étoit point tronquée: & puisqu'elle a sa base & sa hauteur, égales à la base & à la hauteur de la pyramide A ou X donnée dans la page 58. son toise sera donc de 3. toises cubes, 45. pieds cubes, & 336.

pouces cubes. Cela connu,

On viendra au toisé de la partie défaillante ou pyramide artificielle P, en remarquant que sa hauteur O E prise du point O, milieu de sa base triangulaire L M N, est de 9. pieds, & que les côtez de cette base triangulaire L M N sont chacun long de 7. pieds, & la perpendiculaire à arpenter L Q supposée de six pieds & quelques lignes, lesquelles nous negligerons dans cet exemple afin d'éviter l'embarras du calcul des petites mesures, que nous reservons pour le chapitre suivant. Cela remarqué,


En suivant la regle du toisé des pyramides donnée dans la page 58. multipliez un des côtez de la base triangulaire L M N de cette pyramide artisicielle P, comme le côté M N 7 pieds, par la perpendiculaire à arpenter L Q 6 pieds, qui produiront 42. pieds quarrez, éxemple R, dont on prendra la moitié 21. pieds quarrez pour la superficie de la base

LMN de la pyramide artificielle P.

Ensuite on multipliera cette base L M N 2. pieds quarrez, par O S 3. pieds, tiers de O E 9. hauteur de la partie défaillante P, qui produiront 63. pieds cubes, pour le toisé de la petite pyramide artificelle, ou partie défaillante P. Alors (en suivant la regle ci-dessus donnée) on soustraira du toisé 3. toises cubes 45. pieds cubes, & 336. pouces cubes de la pyramide connue comme toute entiere: le toisé 63 pi. cubes qu'à la partie défaillante ou pyramide artificielle P, le reste 2. toises cubes, 198. pieds cubes, & 336. pouces cubes sera le toisé de la pyramide tronquée X ou de son égale A. Mais si l'on ne pouvoit prolonger les côtez de la pyramide tronquée,

pour trouver son sommet E, on pratiquera la regle de la page suivante.

PLANCHE XXI.



Methode TOISER LES PYRAMIDES TRONQUE'ES DE dont on ne peut prolonger les côtez.

REGLE. On a le toisé d'une pyramide tronquée, dont on ne peut prolonger ses côtez, en additionnant la valeur des superficies de ses deux extremitez ou bases pour avoir leur somme totale. Puis l'on multipliera les superficies de ses deux mêmes bases l'une par l'autre, pour de leur produit tirer la racine quarrée, qu'on additionnera avec la somme totale des deux bases : la somme de cette derniere addition se multipliera par le tiers de la hauteur qui reste à la pyramide tronquée, le produit en donnera le toisé.

Exemple. On veut toiser la pyramide tronquée T, qui a la superficie de sa base DCB égale à celles des precedentes, & par consequent de 97. pieds quarrez, 82. pouces sur pieds, & 21. pouces quarrez, ou de 14973. pouces quarrez exemple X; & la superficie de son extremité tronquée, ou petite base LMN de 21. pieds quarrez, ou de 3024. pouces quarrez (& quelques lignes que nous negligeons, afin d'éviter les fractions pour les raisons que nous avons dites dans la page précedente;) & enfin sa hauteur GR de 11. pieds ou de 132. pouces, ainsi qu'à la précedente pyramide tronquée. Cela supposé, il faut (selon la regle ci-dessus donnée) additionner les deux bases DCB 14973. pouces quarrez, & LMN 3024. pouces quarrez, qui donneront pour somme totale 17997. pouces quarrez, exemple Y.


Ensuite on multipliera en Z ces deux mêmes bases D C B 14973. pouces quarrez, & LMN 3024. pouces quarrez, l'une par l'autre, qui produiront 45278352. dont on tirera la racine quarrée 6728. qu'on addition-


nera avec la somme totale marquée Y 17997, pouces quarrez.

Et la somme de cette addition 24725. se multipliera par 44. pouces, tiers de la hauteur GR de cette pyramide tronquée T, le produit donne-ra 1087900, pouces cubes, pour le toisé de cette pyramide T.

Si l'on réduit ces 1087900, pouces cubes, en pieds cubes; en les multipliant par 1728. (nombre des pouces cubes, que vaut 1. pied cube,) viendra au quotient 629. pieds cubes, restera à la division 988. pouces cubes: & si l'on réduit les 629, pieds cubes en toises, en les divisant par 216. (nombre des pieds cubes, que vaut une toile cube,) viendra pour le toilé de la pyramide tronquée T 2. toiles cubes, 197. pieds & 988. pouces cubes. Ce qu'il falloit connoître.

PLANCHE XXII.







LA

GEOMETRIE PRATIQUE.

૱ૺૡ૱ૢૺઌ૱ૡઌ૱ૡ૱ૡ૱ૡ૱ૡ૱ૡ૱ૡ૱ૡ૱ૡ૱ૡ૱ૡ૱ઌ૱

LIVRE QUATRIE'ME.

CHAPITRE IV.

De la Stereometrie, ou du Toisé des cinq corps rectilignes & reguliers, sçavoir le Tetraëdre, l'Exaëdre, l'Octaëdre, le Dodecaëdre, & l'Icosaëdre.

Es cinq Corps rectilignes & reguliers, dont nous allons donner les regles de leur toisé, sont tous inscriptibles dans une sphere : desorte que pour connoître leur contenu ou solidité, il faut (autant que faire se peut) mesurer leurs côtez dans la derniére précision: car si on neglige, ou si on augmente de quelque petite quantité la veritable grandeur d'un de leurs côtez (quand ce ne seroit que d'une demi ligne,) ce désaut ou cet excés seront cause que le toisé ne sera pas juste, ce qui est d'une tres-grande consequence la Geometrie. Deplus pour faciliter le toisé de ces corps, nous enseignerons d'abord à mesurer leur solidité par le moyen d'une de leurs pyramides; & ensuite nous donnerons des Regles pour les toiser par la seule connoissance d'un de leurs côtez.

METHODE DE TOISER LES TETRAEDRES.

R EGLE. On a la solidité d'un Tetraëdre, en multipliant la su-perficie de sa base, par le tiers de la hauteur du corps.

Ou bien en multipliant la superficie de la base du tetraëdre, par sa hauteur, le tiers du produit sera son toisé, ainsi qu'il a été pratiqué aux pyramides dans le Chapitre précedent, page 58.

Exemple. On veut toiser le tetraëdre A, qui a ses côtez cha-

cun long, comme celui de BD de 4. pieds, 1. pouce.

On connoistra d'abord la superficie de sa base triangulaire BCD, en reduisant les 4. pieds du côté B D en pouces, qui donneront 48. exemple E, ausquels ajoûtant le pouce de la fraction, on au-

ra 49. pouces pour la longueur du côté B D.


Ensuite pour avoir la longueur de la perpendiculaire à arpenter DF du triangle équilateral BCD, (& de toute autre triangle équilateral) on fera une regle de trois en H, où l'on posera au premier terme toûjours 100000. au second la valeur du côté connu BD 49. pouces, selon cet exemple, & au troisième terme toûjours le sinus 86602. de l'angle DBF 60. degrez opposé au côté qu'on cherche, le quotient I de la regle de trois donnera 42. pouces, & restera au haut de la division 43498. pouces, qui étant reduits en lignes en K, & divisez en L par le diviseur 100000. de la regle de trois viendra au quotient L 3. lignes qui font 15 d'un pouce, desorte qu'on aura pour la perpendiculaire à arpenter DF 42. pouces & 5 comme il est marqué en M.

Alors multipliez en N, le côté BD 49. pouces par la perpendiculaire à arpenter DF 42. pouces 5, & divisez sa fraction en Q, on aura encore 20. qu'on adjoûtera à la multiplication N & de leur produit, ou addition 2078, pouces quarrez, on prendra la moitié, en R 1039. pouces quarrez pour la superficie de la base triangu-

laire BCD du tetraëdre A. Cela pratiqué.

On viendra à la connoissance de la hauteur O G, de ce tetraëdre A, soit mechaniquement par l'intervalle de la regle P G parallele à la base BCD, & on aura la haueur YP égale à OG : ou bien Geometriquement, par une regle de trois marquée en 5, où l'on posera au premier terme toûjours 2. au second toûjours 3. & au troisième le quarré du côté du Tetraëdre qui est selon cet exemple 2401. pouces quarrez (ce quarrése trouve comme il est marqué en T, en multipliant un des côtez du Tetraedre comme celuy de BD 49. pouces, par lui-mesme,) le quotient de la regle de trois donnera en V

PLANCHE XXIII.



70 LA GEOMETRIE PRATIQUE.

3601. dont on tirera la racine quarrée en X, qui sera 60. dont on prendra les deux tiers 40. pour la hauteur OG du Tetraëdre A.

De sorte, qu'en suivant la regle de la page précédente, on multipliera en Z la superficie de la base triangulaire BCD 1039. pouces quarrez du tetraëdre A, par sa hauteur OG 40. pouces, & de leur produit 41560. pouces cubes on prendra le tiers 13853. pouces cubes ; pour le toisé du tetraëdre A.

Et si l'on réduit ces 13853, pouces quarrez, en pieds cubes, en les divisant par 1728. (nombre des pouces cubes, que vaut 1, pied cube,) on oura 8, pieds cubes & 29, pouces cubes $\frac{1}{3}$ pour le toisé


du tetraëdre proposé A.

Demonstration de la Methode, dont on s'est servi pour trouver Geometriquement la hauteur du Tetraëdre.

Na fait une regle de trois, où l'on a posé au premier terme 2, au second 3. & au troisième le quarré du côté du Tetraëdre, qui est selon l'exemple 2401, à cause que le côté BD est de 49, le quotient a donné 3601, pour le quarré du diametre de la sphere qui est circonscrit au tetraëdre, (à cause que le quarré fait du diametre de la sphere est au quarré sait du côté du Tetraëdre en raison sesquillatere,) & la racine quarrée 60, du quarré du diametre de la sphere, est le diametre de la messime sphere, dont les deux tiers 40, ont donné la hauteur OG du Tetraëdre par le Corollaire de la 13, proposition du 13. Livre d'Euclide, qui dit, que la puissance du diametre de la sphere est quadruple sesquilatere de la puissance du semidiametre du cercle décrit à l'entour de la base de la pyramide.

71.

PLANCHE XXIV.



METHODE DE TOISER LES EXAEDRES OU CUBES.

EGLE. On a la solidité d'un Exaëdre, en cubant un de ses côtez comme nous l'avons enseigné dans la premiere regle du Chapitre précedent, page 34. en donnant le Toisé du cube, qui est le messine corps que l'Exaëdre.


Exemple. On veut toiser l'Exaëdre ou cube A, qui a ses côtez

chacun long, comme celui de BC de 2. pieds.

Il faut (selon la regle cy-dessus donnée) cuber le côté BC 2. pieds, c'est-à-dire multiplier ce côté BC 2. pieds, aussi par 2. pieds, & leur produit 4. pieds quarrez se multipliera par les mesmes 2. pieds 3 le produit de cette seconde multiplication donnera 8. pieds cubes pour le toisé de l'Exaëdre A, selon ce qui a été expliqué dans le Second Chapitre du quatrième Livre, page 34.

AVERTISSEMENT.

Pour toiser le cube proposé A, on a point cherché sa hauteur par celle d'une de ses pyramides (comme on a fait dans l'exemple précédent, pour toiser les Tetraëdres) à cause que tous les côtez d'un cube sont ou marquent sa hauteur. De sorte que lorsque nous proposons le toisé des corps rectilignes reguliers, par la mesure de leurs pyramides, nous en exceptons toûjours l'Exaëdre qui se mesure comme un Prisme.



METHODE DE TOISER LES OCTAEDRES.

R EGLE. On aura le toisé d'un Octaëdre, en multipliant le quarré du côté de l'Octaëdre, par le diametre, ou la diago-

nale de ce quarré, le tiers du produit en sera le toisé.

Exemple. On propose de toiser l'Octaëdre A, que nous representons en X, coupé en deux parties égales, pour en mieux faire voir le quarré BCDE de son côté BC long de 2. pieds. 6. pouces, 11. lignes, ainsi qu'il se peut remarquer à l'Octaëdre Y, representé à veuë d'oiseau, & égal au marqué A.

Pour avoir le toisé de cet Octaëdre, on viendra d'abord à la connoissance de la superficie du quarré BCDE, en réduisant en a, les 2. pieds, 6. pouces, 11. lignes de son côté BC tout en lignes

qui donneront 371. lignes.


Puis (selon les regles de la Planimetrie) on multipliera en b, ce côté BC 371. lignes, par les mesmes 371. lignes, le produit c 137641. lignes quarrées sera la superficie du quarré BCDE.

Ensuite pour avoir le diametre, ou la diagonale BD de ce quarré BCDE, on doublera en d, les 137641. lignes quarrées de c qu'à la superficie de ce quarré BCDE, qui donnera en e 275282. dont on prendra en f la racine quarrée 524. lignes 726 exemple g, qui sera la valeur de la diagonale demandée BD, selon la 14.

proposition du 13. Livre d'Euclide. Cela connu,

On multipliera (selon la regle cy-dessus donnée) en h la superficie du quarré BCDE 137641. lignes quarrées, par la diagonale BD, 524. $\frac{726}{1049}$, qui donneront d'abord en i 72123884. Et pour sa fraction $\frac{726}{1049}$ réduite en k, & en l, dont le quotien de cette division l, qui est 92635. s'additionnera en m, avec la somme marquée i, pour de leur addition n, 72216519. lignes cubes prendre en p le tiers 24072173. lignes cubes pour le toisé de l'Octaëdre A.

Et si l'on réduit ces 24072173. lignes cubes en pouces cubes, en les divisant par 1728. (nombre des lignes cubes, que vaut 1. pouce cube,) viendra au quotient 13930. pouces cubes, qu'on reduira en pieds cubes, en les divisant par 1728. (nombre des pouces cubes que vaut un pied cube,) le quotient donnera 3. pieds cubes, &c.



METHODE DE TOISER LES DODECAEDRES.

REGLE. On a la solidité d'un Dodecaëdre, en multipliant le contenu d'une de ses pyramides, par 12. à cause que le Dodecaëdre est composé de 12. pyramides égales, qui ont pour base un pentagone regulier, & qui portent chacune leurs sommets au centre du dodecaëdre.

Exemple. On veut toiser le dodecaëdre A, qui a ses côtez chacun long, comme celuy de B C de 1. pied, o. de pouces, 2. lignes, 1. point. Il faut (selon la regle que nous venons de donner) connoistre le toisé d'une des douze pyramides de ce dodecaëdre A, comme le toisé de la pyramide D que nous representons en plus grand volume en E, pour en mieux distinguer les parties, qui occupent leur place dans le dodecaëdre à jour marqué d'une


Pour donc avoir le toisé de cette pyramide E, il faut premierement reduire en I, la valeur du côté BC, ou HG, 1. pied, o. de pouces, 2. lignes, 1. point, toute en points, qui donneront 1753. points pour le côté BC dont la moitié, marquée en K, sera

 $876. \frac{1}{2}$

Ensuite pour avoir la perpendiculaire à arpenter LN de la base pentagonique BCFGH, on fera en O, une regle de trois, où l'on posera au premier terme toûjours 100000 au second la valeur du demi côté FN 876. ½ (ainsi qu'il est chiffré dans l'érenduë NG) & au troisséme terme toûjours 13768 tangente de 54 degrez valeur du demi-angle du poligone LFN, opposé au côté LN que l'on cherche, le quotient P donnera 1206. & restera au haut de la division 39707 points, qui étant multipliez en Q par 12. & leur produit 476484 divisé en R par 100000. (diviseur de la regle de trois,) viendra au quotient 4. qui valent encore un tiers de point, lequel ½ étant mis à la suite du quotient P, fera que la perpendiculaire à arpenter LN sera de 1206 points ½ ainsi qu'il est marqué au quotient P.

Pour venir à la connoissance du demi-diametre LF du cercle circonscrivant la base pentagonique BCFGH, on sera en S une regle de trois, où l'on posera au premier terme toûjours 100000. au second le demi côté FN 876. ½. & au troisséme toûjours 170130. secante de 54. degrez valeur du demi-angle du poligone LFN, le quotient T donnera 1491. points pour le demi-diametre LF, & restera à la division 18945, qu'on negligera aussi-bien

PLANCHE XXVII.



que les fractions des points qui se rencontreront dans les divisions suivantes, à cause que cela ne produit rien de considérable pour

les lignes.

Pour avoir la superficie pentagone BCFGH, on multipliera en V, un de ses côtez, comme celui de BC, ou son égal HG 1753, points, toûjours par 5. nombre des côtez du pentagone, qui produiront 8765, points exemple X, lesquels on multipliera par la perpendiculaire à arpenter LN (comme il est marqué dans l'estampe précedente) trouvée en P longue 1206, points \(\frac{1}{3}\) leur produit avec la fraction du \(\frac{1}{3}\) réduite & ajoûtée à la multiplication marquée Y, donnera en Z pour somme totale 10573511, points quarrez \(\frac{2}{3}\), dont on prendra la moitié 5286755, points quarrez, & \(\frac{5}{6}\) pour la super-

ficie de la base pentagone BCFGH.

Pour venir à la connoissance de la hauteur LM de cette pyramide E (cette hauteur est la moitié de la hauteur LZ du Dodecaëdre A que nous avons representé à jour dans la page précedente en *.) Il faut tracer sur la base BCFGH, la droite BF, qui soutient l'angle du pentagone BCF, & qui sert à connoissre l'hypotenuse FM du triangle rectangle FLM, (ce qui se démontre sensiblement par le cube inscriptible dans un Dodecaëdre), laquelle hypotenuse il faut connoistre pour venir à la connoissance de la hauteur LM, en remarquant que la ligne BF forme avec les deux côtez CB & CF, le triangle ambligone CBF, où l'on connoist les deux côtez CB & CF, chacun long de 1. pied, o. pouce, 2. lignes, 1. point, ou de 1753. points, & l'angle du poligone BCF de 108. degrez, & les deux angles aigus CBF & CFB chacun de 36. degrez. Cela obfervé.

On fera en a une regle de trois où l'on posera toûjours au premier terme 58778. sinus de 36. degrez, valeur de l'angle CFB, opposé au côté connu CB; au second terme un des côtez connus, comme CB 1753. points; & au troisséme terme toûjours 95105. sinus de 72. degrez, complement de l'angle du pentagone BCM 108. opposé au côté qu'on cherche BF, le quotient marqué b donnera 2836. points pour la valeur du côté BF.

Pour venir donc à la connoissance de l'hypotenuse FM du triangle rectangle FLM: multipliez en c, les 2836. points de la droite BF, par eux-mesmes, & leur produit 8042896. toûjours par 3. qui produiront 24128688. points quarrez exemple d, dont on tirera en e, la racine quarrée, qui donnera 4912. points, dont on pren-

dra en f la moitié 2456. pour l'hypotenuse FM.

PLANCHE XXVIII.

81 a 55778—1753—95105	C 1-0-2-1 B	laa	79
1758	36. 2830	63	
285315 475525F 663735	H A MAR H	65 M A	
95105 166719065	Ė	49 11 5 5 5 5 X 5 1 5 8	6
e	M C	16671956	2836
801 0 3 441	2836	58118888 581777	BF
247286 8811012	17016	38	
8981222456FM	8508 22688 5672 8042896	<u> </u>	
6	24128688	13242	
2456-100000-1491		276861	h
14910	0000	23245882 249666666	0708
£		148888 1484	T 60
10,0000-2456-795	1256	72 37 52	20
4770 39756	72	472 1952	1
318048 159024	XXXXXX	7 97 97	
1952814	1 4 50 2	11 BCFGH-328673	5.5
1762	rg 52 (325)	295	2LM
7848 x 3767 x	0 1625	1057351 26433775 47580795 5236755	
36363612	1626	1031974576	10
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	3888304	167 1031974738 9343991579	6 1
1 1 2 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8	, 2	1	2 4
X T T T T T T T T T T T T T T T T T T T	B	687983159 3439915795	4
2421 3542		127898954	41
X 3 8 8 8	304 13R24	4.	
* 7 T 8 8	888	526 U	,
rain		+3814 8 +728	11

80 LA GEOMETRIE PRATIQUE.


Alors dans le triangle rectangle FLM de la pyramide E, où l'on connoist les deux côtez LF, & FM, le premier de 1491, points & le second de 2456. & l'angle droit FLM 90. deg. on connoîtra le troisième côté LM (qui est la hauteur demandée de cette pyramide E,) par une regle de trois, en posant en g, au premier terme l'hypotenuse FM 2456, points, au second terme 100000. & au troisième terme le côté FL 1491. points, le quotient h donnera 60708. points pour un sinus à chercher, ou son plus proche qui donnera dans les tables des sinus du II. Livre de cette Geometrie, un angle de 37. degrez 20. minutes pour l'ouverture de l'angle FML: desorte qu'en soustraiant en i cet angle FML 37. degrez, 20. minutes, de 90. degrez, restera en 1 52. degrez, 40. minutes pour l'ouverture de l'angle LFM opposé au côté qu'on cherche, avec lequel on cherchera un sinus qui sera 79512. pour servir à faire en k une regle de trois, où l'on posera au premier terme 100000. au second terme l'hypotenuse FM 2456. points, & au troisième le dernier sinus trouvé 79512. le quotient m donnera enfin 1952. points pour la longueur LM qui est la hauteur de la pyramide E.

Alors, (selon le toisé des pyramides donné dans le Chapitre précedent) multipliez en n, la superficie du pentagone BCFGH, 5286755, points quarrez 5 qui est la base de la pyramide E, ou de son égale D, par la hauteur LM 1952, points de cette pyramide E, & de leur produit (ayant en o évalué la fraction 5 qui ont donné 1626, qu'on a posé au-dessous des sommes de la multiplication) 10319747386, prenez-en le tiers, ainsi qu'il est marqué en p, & on aura pour le toisé de la pyramide E 3439915795, points cubes 1 sesquels 3439915795, 5 tant multipliez en q, par 12, nombre des pyramides qui composent un dodecaëdre, viendra au produit marqué r 41278989544, points cubes, pour le toisé du dodecaë-

dre A.

Si l'on réduit ces 41278989544. points cubes, en lignes, les divisant par 1728. nombre des points cubes que vaut 1. ligne cube, viendra au quotient S 23888304. lignes cubes; & si on divise en ces 23888304. lignes cubes par 1728. (nombre des lignes cubes que vaut 1. pouce cube) viendra au quotient 13824. pouces cubes; & enfin si l'on divise en u, ces 13824. pouces cubes, encore par 1728. nombre des pouces cubes que vaut 1. pied cube, viendra au quotient 8. pieds cubes, &c.

PLANCHE XXIX.



METHODE DE TOISER LES ICOSAEDRES.

Regle. On a la solidité d'un icosaëdre, en multipliant le toise d'une de ses pyramides par 20. à cause que l'icosaëdre est composé de vingt pyramides égales, qui ont leurs bases triangulaires, égales, & équilaterales, & qui ont leurs sommets au centre de ce corps.

Exemple. On veut toiser l'icosaëdre A, qui a ses côtez chacun

long de 1. pied, 6. pouces, & 7. lignes.

Il faut (telon la regle cy-dessus donnée) connoistre le toisé d'une des vingt pyramides de cet icosaëdre A, comme de la pyramide qu'on feint être tirée du vuide M, & portée en N, afin de remarquer sa base triangulaire & equilaterale BCD; & portée aussi en O, pour faire voir sa hauteur GH; & ensin representée à l'icosaëdre à jour P, par la lettre Q, pour faire voir comme elle porte son sommet H au centre de l'icosaëdre:

Pour donc avoir le toisé de cette pyramide N (dont le sommet est caché par la base B C D,) il faut d'abord connoistre la superficie de sa base triangulaire & équilaterale B C D, en réduisant en I, la valeur du côté BC 1. pied, 6. pouces, 7. lignes, toute

en lignes, qui donneront 223. lignes pour le côté BC.


Ensuite, il faut connoistre la perpendiculaire à arpenter ED, par le moien du triangle rectangle BED, où l'on connoist l'hypotenuse BD, qui est un des côtez de la base, longue de 1. pied, 6. pouces, 7. lignes, ou de 223. lignes, & ses trois angles sçavoir le droit BED de 90. degrez, & les deux aigus EBD 60. & BDE 30. puis l'on sera en K une regle de trois, où l'on posera au premier tetme 100000. au second l'hypotenuse connuë BD 223. lignes, & au troisséme terme 86602. sinus de l'angle EBD 60. opposé au côté qu'on cherche ED, le quotient donnera 193. lignes pour la perpendiculaire à arpenter ED.

Alors pour avoir l'aire de la base BCD, on multipliera en L le côté BC 223. lignes, par la perpendiculaire à arpenter ED 193. lignes, & de leur produit 43039. lignes quarrées, on prendra la moitié 21519. lignes quarrées \(\frac{1}{2}\), pour la superficie de la base BCD.

Ensuite pour connoistre la hauteur de cette pyramide N, marquée en O, asin d'y mieux découvrir sa hauteur GH, qui forme avec le demidiametre GC, du cercle circonscrivant la base BCD, & avec le côté HC, le triangle rectangle HGC, qui sert à connoistre cette hauteur GH qui est toûjours la moitié de la hauteur de

PLANCHE XXX.

Veue du Tardin de St Germain en Laye



84 LA GEOMETRIE PRATIQUE.

l'icosaëdre, comme il se peut remarquer à l'icosaëdre P de la page précedente, qui est representé à jour pour saire voir que les deux pyramides Q & R (diametralement opposées l'une à l'autre) portent leurs sommets au centre H de l'icosaëdre, & que par consequent, comme leurs hauteurs GH & YH composent la hauteur GY de l'icosaëdre, il faut necessairement que la longueur GH soit

la moitié de la hauteur de l'icosaëdre P, ou de son égal A.

Pour avoir donc cette hauteur GH, on tracera à part avec la longueur d'un des côtéz de l'icosaëdre A, comme du côté BC 223. lignes, le pentagone regulier abcde, pour tirer de son centre f, les droites fd & fc, qui formeront le triangle oxigone fcd, dont l'angle du centre dfc est de 72. degrez, & les deux autres angles du demipoligone fdc, & fcd, chacun de 54. degrez, ainsi qu'il a été expliqué dans le I. Chapitre du III. Tome. Cela observé,

On viendra à la connoissance du demidiametre fd du cercle circonscrivant le pentagone a b c d e, en faisant une regle de trois en g, où l'on posera au premier terme 95105. sinus de 72. degrez angle du centre d f c opposé au côré connu d c, au second terme le côté connu b c ou d c son égal 223. lignes, & au troisséme 8091. sinus de 54. degrez, qui est l'angle du demi poligone f c d, & qui est opposé au côté qu'on cherche fd, le quotient h donnera 189. pour le côté ou demidiametre f d. Ce qui étant trouvé,


On viendra à la connoissance de l'hypotenuse HC du triangle rectangle HGC, de la pyramide marquée O, ou Q, (dans l'icosaëdre P à jour de l'estampe précedente,) en multipliant en i le demidiametre f d 189. lignes par lui-mesme, & le produit 35721. le multiplier toûjours par 5. qui produiront en k 178605. desquels on tirera en l la racine quarrée 422. lignes 3, dont la moitié 211.

4 sera la valeur de l'hypotenuse demandée HC.

Ensuite on connoistra le costé CG (du triangle rectangle HGC) qui est le demidiametre du cercle circonscrivant la base BCD, en multipliant en m le côté BC 223. lignes par lui-messine: son produit 49729. se divisera en n par 3. & du quotient 16576. on tirera en o la racine quarrée, qui sera 128. lignes 3, pour le côté CG.

Enfin on aura la hauteur demandée GH (troisième côté à trouver du triangle rectangle HGC) en faisant une regle de trois en p où l'on posera au premier terme, 211. lignes \(\frac{1}{12}\), valeur de l'hypotenuse HC, au second 100000. & au troisième l'autre côté connu CG 128. lignes \(\frac{3}{4}\) du triangle rectangle HGC, le quotient q, donnera 61018. pour un sinus, qui étant cherché ou son

PLANCHE XXXI.



plus proche, donnera dans les tables des sinus de ce Livre (en prenant le sinus le plus fort) un angle de 37. degrez, 40. minutes, qui étant soustrait en r, de 90. degrez, le reste 52. degrez, 20. minutes sera l'ouverture de l'angle HCG, opposé au côté qu'on cherche GH, avec lequel on cherchera un sinus qui sera 79157. & qui servira à faire une regle de trois en s, où l'on posera au premier terme 100000. au second l'hypotenuse connuë HC 211. lignes $\frac{1}{13}$, & au troisséme terme le dernier sinus trouvé 79157. de l'angle HCG 52. degrez 20. minutes, opposé au côté qu'on cherche GH, le quotient donnera ensin 167. lignes pour la hauteur demandée GH.

Alors (felon le toisé des pyramides donné dans le Chapitre précedent, page 58.) multipliez en u, la superficie de la base BCD 21519. lignes quarrées de la pyramide O, par la hauteur GH 167. lignes, & de leur produit 3593756. lignes cubes de leur produit 3593756. lignes cubes de la pyramide O, qui étant multiplié par 20. (nombre des pyramides qui composent un icospècite) viendra au produit 23958376. lignes cubes, pour le toisé

de l'icosaëdre A.

Si l'on réduit en x ces 23958376. lignes cubes, en pouces cubes, en les divisant par 1728. (nombre des lignes cubes, que vaut 1. pouce cube,) viendra au quotient 13864. pouces cubes, qu'on reduira en pieds cubes, en les divisant en Y par 1728. (nombre des pouces cubes, que vaut 1. pied cube,) & viendra au quotient 8. pieds cubes, &c.

PLANCHE XXXII.

	5		
87	a .	1,	85
Ø		4 FGF	4 1 2
95105-223-80901 223	f.)b	292707 833242)	
223	159 72 2	9 5 3 8 4 2 8	, h
242703 161802 161802	d 34 54 C	18040923 9518555	189
161802	_ H _A 1	95288	1
1807070	fd 15	3 9	
1 2 2 2 2 1	C-G B 131	2	
14 86 03 422 1	子 \ 189	21	
82 42 211-	D K1786	5 2	1
m 223 BC		12.8 32.0	- 1
223	19729 16576	265761:	28-3
446	33333	ZZ 481	CG
+ + 6		,	•
HC2114 - 100000	$\frac{128^{\frac{3}{4}}}{}$		
, Z 0	1	XXXXXX 250	00
2000000	1/20	750	00
1000000	281	, q	
12875000	1287868	61018	r
	1187968 14444 14444 1444	. 37	60
\$		52	
100000-21113	79157 4	xx3x 1	-
1-	791576	79 25 7 608	9
16726483167GH	1583145	***	
18 0 0 0 3 8 0 V	16726483	u	
XXXX		21519-	
X # 4		150633	
1 8 3 X	1 2	15198	
XXXXX 8	3	593756 1	- 5_
X87748541		20	0
17958316 1386 17788888	/ 77 4 2	958366	
X 7 1 2 2 1	8200	1	. '
* 777	3864 8 23	958376	1
A second distance of the second distance of t	728'	Birt M. Walkers - May refer to disperse for	

METHODES POUR TOISER, PAR LA DIXME, les cinq corps rectilignes reguliers.

OMME les methodes que nous venons de donner dans les pages précedentes pour toiser les cinq corps rectilignes reguliers, par la mesure des pyramides dont ils sont formez, demandent plusieurs operations fort longues & fort difficiles, asin de trouver la hauteur d'une de leurs pyramides, qui est cachée dans la solidité du corps, & sur laquelle on ne peut porter la mesure; j'ay jugé à propos de donner dans cette page cinq regles ou methodes, pour enseigner à toiser ces cinq corps par la dixme & par la connoissance de la longueur d'un de leurs côtez qu'on peut mesurer à la main, ce de la longueur d'un de leurs côtez qu'on peut mesurer à la main, ce de la longueur d'un de leurs côtez qu'on peut mesurer à la main, ce de la longueur d'un de leurs côtez qu'on peut mesurer à la main, ce de la longueur d'un de leurs côtez qu'on peut mesurer à la main, ce de la longueur d'un de leurs côtez qu'on peut mesurer à la main, ce de la longueur d'un de leurs côtez qu'on peut mesurer à la main, ce de la longueur d'un de leurs côtez qu'on peut mesurer à la main, ce de la longueur d'un de leurs côtez qu'on peut mesurer à la main, ce de la longueur d'un de leurs côtez qu'on peut mesurer à la main, ce de la longueur d'un de leurs côtez qu'on peut mesurer à la main, ce de la longueur d'un de leurs côtez qu'on peut mesurer à la main, ce de la longueur d'un de leurs côtez qu'on peut mesurer à la mesure de leurs par la des leurs côtez qu'on peut mesurer à la mesurer la mesure de leurs par la des leurs peut la mesure de leurs peut le leurs peut la mesure de leurs par la des leurs peut leurs côtez qu'on peut mesurer la mesurer le leurs par leurs de leurs peut leurs côtez qu'on peut mesurer la mesurer le leurs peut leurs côtez qu'on peut mesurer le leurs côtez qu'on peut mes

I. Regle pour le Tetraëdre A:

Si le cube du côté du tetraëdre est multiplié par 1' 1" 7" 8"", le produit en donnera la solidité.

II. Regle pour l'Exaëdre B.

Si le cube du côté de l'exaëdre est multiplié par 1, le produit en donnera la solidité.

III. Regle pour l'Octaëdre C.

Si le cube du côté de l'octaëdre est multiplié par 4' 7" 1" 4"", le produit en donnera la solidité.

IV. Regle pour le Dodecaëdre D.

Si le cube du côté du dodecaëdre est multiplié par 7 6'6" 3" 6"".
le produit on donnera la solidité.


V. Regle pour l'Icosaëdre E

Si le cube du côté de l'icosaëdre cst multiplié par 2 1'8" 1" 4",

le produit en donnera la solidité.

Il est bon d'avertir, ou de répéter icy que le cube d'un côté d'un sorps, se trouve, en multipliant la valeur de ce côté, par ellemême, & multipliant le produit encore par la même valeur du côté, le second produit est le cube du côté proposé.

PLANCHE XXXIII.







GEOMETRIE PRATIQUE.

LIVRE QUATRIE'ME.

CHAPITRE V.

De la Stereometrie, ou du toifé des Corps rectilignes, irreguliers.

E nombre des corps rectilignes irreguliers étant comme infini, & leurs figures tres-bizarre, c'est ce qui nous donne lieu d'exposer icy plusieurs corps rectilignes irreguliers, qu'il sera facile de toiser, si l'on se ressouvent bien des regles précedentes; puisque ces corps irreguliers ne peuvent être composez que de cubes, de parallelipipedes, de prismes, de pyramides qui ont été toisez dans les Chapitres précedens de ce IV. Livre. Et afin de faire voir le rapport que les operations de la Geometrie Pratique ont les unes avec les autres, on suppose que les corps irreguliers de ce Chapitre sont formez chacun d'une mesme masse, qui contient en solidité 3375. parties cubes.

REMARQUES SUR LE TOISE DES CORPS RECTILIGNES IRREGULIERS.

Es Geometres, pour distinguer dans la Stereometrie les corps rectilignes irreguliers, donnent le nom de blocs irreguliers à ceux qui n'ont que des angles saillans, comme est le bloc marqué A, & appellent blocs composez, ou à plusieurs membres, ou parties, ceux qui, outre leurs angles saillans, ont encore des angles rentrans comme il se voit au corps marqué B.

On remarquera aussi qu'ils appellent angles solides, les extrémitez ou pointes saillantes d'un bloc, soit qu'il soit simple, ou composé. Exemple. Les pointes ou extrémitez chissrées 1, 2, 3, 4, &c du bloc A, sont des angles solides, aussi bien qu'au bloc composé.

B les angles C, D, G, &c.


De plus on observera qu'un angle solide (qui est toûjours le sommet, ou la pointe d'une pyramide) a pour le moins trois faces, soit que l'angle solide soit justement élevé à plomb sur le milieu de sa base comme à la pyramide K, ou est l'angle marqué *, ou vis-àvis la fin de sa base comme en L, ou en dehors de sa base comme à la pyramide M.

Il est aussi necessaire de sçavoir que pour toiser un bloc irregulier, il faut s'imaginer qu'il est coupé, ou divisé en plusieurs pyramides ainsi qu'il sera enseigné cy-aprés, & qu'à un mesme sommet, pointe, ou extrémité d'un bloc, il se peut former plusieurs

angles solides ou sommers de pyramides.

Exemple. Au bloc V. le point N, qui est un angle solide, est le sommet ou la pointe des deux pyramides Y, & X, la premiere qui est de figure triangulaire a pour base le triangle QOP, & la se-conde qui est de figure quarrée, a pour base le trapeze RQPS; & les deux sommets de ces deux pyramides forment ensemble l'angle solide N.

Veue de l'Amphiteatre de la Vigne de Pamphile à Rome



Methode de distinguer les Pyramides, dont sont composez les corps restilignes irreguliers a six faces, ou plans.


Les rune regle generale dans le toisé des corps rectilignes irreguliers, qu'il est libre de choisir pour sommet des pyramides,
tel angle solide du bloc à toiser que l'on voudra, & que ce bloc aura
autant de pyramides, qu'il a de faces, qui ne contribuent point
à former cet angle solide; d'où il s'ensuit que lorsqu'un angle solide
est déterminé, toutes les faces du bloc, qui ne forment pas cet angle solide, deviennent bases de pyramides.

Exemple. Si on vouloit toiser l'Exaëdre, ou corps irregulier A, qui a six faces, & duquel on a choisi pour angle solide sa pointe G, on demande comment on pourroit distinguer le nombre des pyra-

mides qui composent cet Exaëdre.

Il est facile d'observer que ce corps n'est composé que de trois pyramides, à cause que ses six faces, sçavoir la face qui touche contre terre marquée BCDE, celle qui paroist de front FIDE, & celle de HCDI ne concourant pas à former l'angle solide G ne seront donc point côtez de pyramide, mais bien bases de pyramide. Et au contraire les trois autres faces, sçavoir celle de GHCB, qui est cachée par la hauteur du corps, celle de GHIF qui est dessius le corps, & ensin celle de GFEB seront côtez de pyramide: de sorte que le bloc A n'est composé comme nous avons dit, que de trois pyramides, sçavoir K, L, & M, que nous avons distingué par les deux traits ponctuez GI & GE, & détachées à part selon la coupe de ces traits, pour les seindre élevez sur leurs bases.

Ceux qui auront de la peine à comprendre sur le papier, le détachement des pyramides de ce corps & des suivans, pouront faire ces solides en petit & en relief, soit avec du carton, de la cire, & e. (selon les regles données dans le Chapitre IX. du premier Livre de cet Ouvrage) & ensuite y tracer les traits de leurs pyramides, pour les distinguer les unes des autres.



METHODE

DE TOISER LES CORPS RECTILIGNES IRREGULIERS, qui ont six faces.

R EGLE. On aura la solidité d'un bloc rectiligne a six faces, en determinant un de ses angles solides, pour sommet des pyramides qui le composent, & observant qu'ayant trois faces qui ne concourent pas à former cet angle déterminé. Ce corps est donc composé de trois pyramides qui ont pour bases les faces ou plans, qui ne concourent pas à former l'engle determiné; desorte que les toisez de ces trois pyramides, étant additionnez ensemble, donne-


ront le toisé du bloc proposé.

Exemple. Soit à toiser l'exaëdre, ou bloc irreguliet A, il faut d'abord choisir un de ses angles solides, comme celui de G, & considerer (selon la regle que nous venons de donner,) que le bloc irregulier A est composé des trois pyramides K, L, M dont on aura le toisé, & premierement de la pyramide K, en remarquant que sa base CHID est un trapeze qui a ses deux côtez paralleles : sçavoir CH de 6. pieds \(\frac{1}{2}\), & DI, de 5. pieds; & que la longueur IH (qui fait angle droit sur DI,) servant de perpendiculaire, est de 28. pieds, ce qui fait (selon la regle de l'arpentage des trapezes donnée dans la page 124. du Tome III.) que la base, ou le trapeze CHID contient 161. pieds quarrez exemple K. Et comme la hauteur GO de cette pyramide K, est de 25. pieds, son toisé sera donc (selon la regle du toisé des pyramides donné ci-devant dans la 58. page) de 1341. pieds cubes -2.

On suivra les mesmes regles pour le toisé de la pyramide L, qui a pour base le trapeze EDIF, & qui a ses deux petits côtez EF & DI paralleles, EE de 5. pieds 1, & DI de 5. pieds (qui fait angle droit avec FI de 16. pieds,) il s'ensuivra que la superficie de cette base EDIF sera de 84. pieds quarrez exemple L: & comme la pyramide L a sa hauteur GP de 24. pieds 2 1 un peu fort, son

toise sera donc de 692. pieds cubes, 1 12.

PLANCHE XXXVI.




98 LA GEOMETRIE PRATIQUE.

Enfin on aura le toisé de la pyramide M, qui a pour base le trapezoïde B C D E, dont il faut avoir la superficie (selon la regle de l'arpentage des trapezoïdes donnée dans la page 124. du Tome III·) en traçant la diagonale BD, qui se trouvera de 30. pieds, & qui partagera le trapezoïde BCDE, dans les deux triangles inégaux BDE & BDC, dont la superficie du triangle BDE, qui a sa perpendiculaire à arpenter RE de 12. pieds, sera de 180. pieds quarrez exemple X: & la superficie de celui de BDC, ayant sa perpendiculaire à arpenter YC de 25. pieds, se trouvera de 375. pieds quarrez exemple Z, ausquels ajoûtant les 180. pieds quarrez de X qu'a le triangle BDE, on aura 555. pieds quarrez pour la superficie du trapezoïde, ou base BCDE de la pyramide M, laquelle somme 555. pieds quarrez se multipliera par la hauteur GB 7. pieds de la pyramide M, & viendra pour son toisé 1341. pieds cubes de exemple M.

De sorte que si on additionne en *, les sommes des trois pyramides, sçavoir K 1341. pieds cubes $\frac{2}{3}$, L 692. pieds cubes $\frac{1}{3}$ $\frac{1}{12}$, & M 1341. pieds cubes $\frac{1}{4}$, on aura à leur somme totale 3375. pieds

cubes - pour le toisé du bloc proposé A.



Methode de distinguer les Pyramides, dont sont composez les Blocs rectilignes irreguliers à sept faces.

XEMPLE. Soit proposé de distinguer les pyramides, qui qui forment le bloc rectiligne irregulier A, qui a sept faces, & qui est dessiné dans la planche en perspective cavaliere.

Il faut se ressouvenir de ce que nous avons dit ci-devant dans la page 94. qu'il étoit libre de choisir & de déterminer pour sommet des pyramides (qui forment un bloc) tel angle solide du bloc que l'on vouloit, & que le bloc seroit formé d'autant de pyramides qu'il y auroit de faces, qui ne contribueroient pas à for-


mer cet angle solide. Cela supposé,

Il est donc évident (selon cette régle,) que le bloc A est composé des quatre pyramides M, N, O, & P; puisque de ses sept faces, celle de BCDE, qui lui sert de base, ne touche point l'angle solide G, ni sa face KHDE, ni celle qui lui sert comme de chaperon LIHK, ni ensin celle de DHIFC qui est à sa gauche. De plus il est facile d'observer que ces quatre pyramides étant separées l'une de l'autre, ont chacune pour sommet la messine pointe G, qui sorme au corps A l'angle solide G.

USAGE.

Dans la page suivante nous donnerons le toisé d'un bloc semblable à celui-ci, asin qu'on ait plus de facilité pour venir au toisé des corps rectilignes irreguliers que nous proposons.

PLANCHE XXXVIII.




METH. DE TOISER LES BLOCS RECTILIGNES IRREGULIERS, qui ont sept faces.

E XEMLE. Soit à toiser le bloc rectiligne irregulier A, qui a sept saces, dont on a choisi l'angle solide G, pour le sommet des pyramides qui composent ce corps A, sçavoir les quatre pyramides M, N, P, & O, qui sont representées détachées de leur bloc A dessiné en plus petit volume que dans la page précedente.

On aura d'abord le toisé de la pyramide M, dont la base BCDE sert de base à tout le bloc A, en traçant sur cette base BCDE la diagonale BD 22. parties $\frac{\tau}{2}$, qui partagera cette base dans deux triangles inégaux, sçavoir le triangle BDE, qui a sa perpendiculaire R E de 8. pieds, ou autres mesures : & le triangle BDC, qui a sa perpendiculaire QC de 14. parties, lesquelles perpendiculaires (pour abreger le calcul) s'additionneront ensemble, & de leur somme totale 22. parties, on en prendra la moitié 11. parties, avec lesquelles on multipliera la diagonale B D 22. parties $\frac{1}{2}$, viendra au produit 247. parties quarrées $\frac{1}{2}$, pour la superficie de la base BCDE de la pyramide M, qui étant multipliées par la hauteur BG 11. parties, viendra au produit 2722. parties cubes $\frac{1}{2}$, dont le tiers 907. parties cubes $\frac{1}{2}$ sera le toisé de la pyramide M.

On aura le toisé de la pyramide N, en remarquant que sa base FCDHI est composée du parallelogramme rectangle FCDH & du triangle FHI: & que le parallelogramme FCDH, ayant ses deux grands côtez HF & DC de 15. parties, & ses petits DH & CF, chacun de 10. aura donc sa superficie FCDH de 150. parties quarrées. Ensuite le triangle FHI, ayant sa base HF de 15. parties, & sa perpendiculaire à arpenter 1 * de 5. parties, aura donc sa superficie de 37. parties quarrées : de sorte qu'en ajoûtant ensemble ces deux superficies, on aura 187. parties quarrées 1, pour la superficie de cette base FCDHI, qui étant multipliées par la hauteur Fg 21. parties de la pyramide N, viendra au produit 3937. parties cubes 1, dont le tiers 1312. parties cubes, $\frac{1}{3}$ (ou pour les deux fractions $\frac{1}{3}$) sera le toisé de la pyramide N.

PLANCHE XXXIX.




104 LA GEOMETRIE PRATIQUE.

Ensuite on aura le toisé de la pyramide O, qui a pour base le rectangle K H D E, duquel le grand côté K H est long de 15. parties, & le petit DH de 10. en les multipliant l'un par l'autre, leur produit 150. parties quarrées sera la superficie de la base K H D E, qui étant multipliées par la hauteur G X 15. donnera 2250. dont le tiers 750. parties cubes sera le toisé de la pyramide O.

Enfin on aura le toisé de la pyramide P, en connoissant la superficie de sa base LIHK, qui est un trapeze, dont les deux côtez LI & KH sont paralleles, celui de LI de 18. parties , & HK de 15. avec la perpendiculaire d'entre ces deux lignes Hy de 9. il s'ensuivra que l'aire de la base LIHK sera de 151. parties quarrées \(\frac{1}{2}\), \(\frac{3}{8}\), qui multipliées par la hauteur GZ 8. produiront 1215. dont le tiers 405. parties cubes sera le toisé de la pyramide P.

De sorte que si on additionne les toises de ces quatre pyramides, sçavoir M 9 0 7, parties cubes $\frac{1}{2}$, N 13 1 2, parties cubes $\frac{1}{2}$ O 7 5 0 parties cubes, & P 4 0 5, parties cubes, on aura 3375, parties cubes pour le toisé du bloc proposé A.

PLANCHE XL.



METHODE DE TOISER LES SOLIDES, qui ont des Angles saillans, ou rentrans.

XEMPLE. Soit proposé à toiser le solide A, qui forme l'an-

C gle saillant B C D.

Il est bon de remarquer que ce solide proposé A est une espece de prisme triangulaire, qui est plié à l'angle C, ce qui fait qu'il forme la pyramide quarrée EGCHF, qu'il faut distinguer de ce corps, & dont le toisé se fait à part selon la régle du toisé des pyramides donnée ci-devant dans la page 38.

Ensuite remarquez qu'il s'est formé les deux prismes triangulairés I H & K G, qu'il faut aussi toiser à part selon la régle donnée

ci-devant dans la page 48. Cela observé,

On toisera la pyramide EGCHF, en remarquant que sa base quarrée FGCH a ses côtez chacun long de 12. parties, & sa hauteur FE aussi de 12. ce qui donnera pour son toisé 576. parties cubes. Cela connu,

On viendra au toisé du prisme triangulaire I H, en remarquant que sa base ou face I B* est semblable, parallele, & égale à celle de EFH, qui a ses deux côtez EF & FH égaux & chacun de 12. avec la longueur du prisme BH de 19. parties $\frac{7}{16}$, qui auradone son toisé de 1399. parties cubes $\frac{7}{2}$. Et comme le prisme KG est supposé égal à celui de I H, son toisé sera aussi de 1399. parties cubes $\frac{7}{2}$.

Alors fi on additionne les trois toisez, on aura 3375. parties

cubes pour le solide proposé A.


Mais si le corps à toiser avoit un angle rentrant comme est le solide L, qui a l'angle rentrant MNO, il faudroit remarquer qu'il s'y forme la pyramide PN que nous faisons paroistre détachée de ce corps pour en mieux distinguer la figure, qui seroit cachée par les deux côtez QR & ST, qui se joignent naturellement sur l'arreste PN de la pyramide. Cela remarqué,

On toisera ce solide comme un corps composé de deux prisines; en sorte que comprenant la partie V avec la pyramide P N elle sormera un prisine, dont on chiffrera le toisé à part. Puis on joindra à l'autre partie X, la pyramide P N, qui donnera le toisé d'un autre prisine qu'on additionnera avec le premier toisé. Cela fait,

On toisera à part la pyramide PN: & comme elle est commune aux deux parties ou prisines V, X; on soustraira donc son toisé de la somme totale des

deux prismes V & X, le reste sera le contenu du solide L.

RUINES, des Thermes de NERON à Rome.



Remarques sur le toise des Corps rectilignes, qui sont composez.

O u s avons dit à la teste de ce Chapitre, qu'en Stereometrie on appelloit Bloc composé, ou à plusieurs parties, un corps qui avoit des angles saillans & rentrans; dans la planche presente nous representons deux de ces blocs, qui renfermeront en deux exemples plusieurs questions curieuses, par la diversité des parties qui peuvent composer un corps rectiligne irregulier.

Le premier marqué A, est un corps des plus simples de ceux qui sont composez, à cause qu'il n'a que deux angles rentrans, & qu'il n'est formé que d'un parallelipipede plié dans ses trois parties B, C, & D, duquel la superficie de sa base est égale à celle de son sommet, ainsi que celles de ses côtez & extrémitez l'une à l'autre.

Le second marqué E, est formé de l'assemblage de quatre pieces de differens corps, sçavoir du prisme triangulaire H, du parallelipide G, du petit prisme N, & de la pyramide quarrée F.

Les calculs en particulier de toutes les pieces de chaque bloc de cette page, étant additionnez ensemble, donneront le toisé de leurs corps, ainsi que nous le pratiquerons dans les pages suivantes.

AVERTISSEMENT.

Ensin nous avertirons que lors qu'on parlera de quelqu'angle solide, qui ne se pourra marquer avec une lettre, à cause de l'opacité de son corps, nous rendrons cet angle sensible autant que faire se pourra, par la separation des parties qui le cachent à la veuë, en le marquant mesine quelquesois d'une étoile, a'nsi qu'il a déja été pratiqué dans plusieurs Figures de cette Géometrie.

PLANCHE XLII.



PREMIER EXEMPLE DU TOISE DES CORPS COMPOSEZ.

СОІТ à toiser le parallelipipede plié A.

On remarquera que ce bloc ayant ses faces opposées paralleles, se roisera comme un parallelipipede, ainsi que nous l'avons

enseigné ci-devant dans la page 56.

C'est-à-dire qu'on multipliera sa longueur HEFG 41. parties $\frac{2}{3}$, par sa largeur BH 9. viendra au produit 375. parties quarrées pour la superficie H 1, laquelle estant multipliée par la hauteur YI 9. parties, produira 3375. parties cubes pour le toisé du corps pro-

posé A.

Mais si on vouloit toiser ce corps A par le moyen des pyramides, alors il faudroit remarquer qu'il est impossible de toiser un corps composé de plusieurs parties, ou qui a pour le moins deux angles rentrans, sans le secours de deux angles solides, à cause qu'on ne peut tirer d'un seul angle solide, des lignes droites à toutes les extrémitez de ce corps, qu'il ne s'en trouve quelqu'une qui ne sorte en dehors du corps, ce qui formeroit de fausses pyramides, comme, par exemple, la pyramide H B ** D.

Ainsi pour toiser ce messime corps composé A par le moyen des pyramides, il faudra (à cause qu'il a deux angles rentrans) choisir deux angles saillans, car si on n'en prenoit qu'un comme l'angle D, les droites qu'on tireroit de ce point D, aux points B, & H, sortiroient en dehors, & sormeroient (comme nous venons de dire) une sausse pyramide, d'où resulte cette regle generale pour le toisé des corps composez (que l'on determine autant d'angles so-

lides aux corps qu'ils ont d'angles rentrans.) cela observé.

Si l'on veut (par le moyen des pyramides) toiser ce corps composé A ou son semblable & égal Æ, il faut considerer que ce corps a les deux angles rentrans BCD & EFG, & on choisira deux de ses autres angles, pour angles ou sommets des pyramides, & pour le mieux on prendra les angles D & E, à cause qu'ils sont opposez

aux deux angles rentrans C & F.

Puis l'on considerera ce corps, comme étant composé des deux parties BS & CY, & l'on examinera combien chacune de ses parties a de faces qui ne concourent pas à leurs angles solides D & E, & ayant remarqué qu'il y en a trois à la partie BS, & cinq à la partie CY, on conclura donc que ce corps composé A est formé de huit pyramides. Cela remarqué,



112 LA GEOMETRIE PRATIQUE.

On aura le toisé des trois pyramides de la partie BS du corps composé A dessiné dans la planche précedente, en observant que ses trois pyramides sont marquées des lettres K, L, M, & chacune seinte détachée de cette partie, ou du corps BS, pour en mieux distinguer les faces, desorte que l'addition du toisé de ces trois pyramides, ainsi qu'il va être expliqué, donnera le toisé de cette

partie BS.

On viendra d'abord au toisé de la pyramide K, en remarquant que cette pyramide qui sert de base à toute la partie BS, a pour base le trapeze a S* b duquel les deux côtez paralleles sont a S, 15. parties, & b*, 6. parties, & leur intervalle b a de 9. Desorte que (suivant la regle du toisé des trapezes) cette superficie a S* b. sera de 94. parties quarrés \frac{1}{2}; & si l'on multiplie cette superficie 94. \frac{1}{2}, par la hauteur ES 9. de cette pyramide K, viendra au produit 850. parties cubes \frac{1}{2}, dont le tiers 288. parties cubes \frac{1}{2} fera le toisé de la pyramide K.

On aura le toisé de la pyramide L, en observant que sa base BC** est un rectangle, dont les longs côtez B * & C* ont chacum 9. parties, & les petits côtez BC, & **, chacum 6. la superficie de cette base CB ** sera donc de 54. parties quarrées, qui étant multipliées par la hauteur EZ 9. viendra au produit 486. parties cubes, desquelles le tiers 162. parties cubes sera le toisé de la pyra-

mide L.

Enfin pour avoir le toisé de la troisième pyramide M, on remarquera qu'elle a pour base le quarré parfait H B **, duquel chaque côté étant long de 9. parties, il s'ensuivra que la superficie de cette base sera de 81. parties quarrées, qui étant multipliées par la hauteur perpendiculaire HE 15. de cette pyramide, viendra au produit 1215. parties cubes, dont le tiers 405. parties cubes sera le toisé de la pyramide M.

Si l'on fait une addition des toisez de ces trois pyramides K, L, & M, leur somme totale 850, parties cubès ½, sera le toisé de la partie B S du bloc composé A de la page précedente. Cela connu,

On toisera dans la page suivante l'autre partie C Y du corps composé A, en remarquant que cette partie C Y est formée des cinq pyramides R, Q, P, O, & N, dont l'addition de leur toisé donnera celui de la partie C Y.

RUINES des Thermes D'ANTONIN, a Rome. la Pyramide. HE ouast 5 B Coules 6 Toise de la Pyram. M 21 B Houbag 18 HE .. 15 Touse de la Pyram. L 405 В × В С Basse . . Toife K 283 1 Somme-4.05 du Toisé de la Tyramide.M 486 des. L' 162 850.1 Pyra. M.405 162 omme du Toisé de Somme - 283 - 2 du Tois é de Somme. 850 - 12 la Pyram du Toire de la partie. ES la Pyramide . K

114 LA GEOMETRIE PRATIQUE.

Il faut d'abord connoisse le toisé de la pyramide R, qui forme la base de cette grande partie C Y dont le plan est marqué à la droite de la partie CY, en maniere de deux pyramides; & vers sa gauche sous la figure d'un Gnomon irregulier dont le grand côté * V Y, qui est égal au superieur CDI, est de 35. parties \(\frac{2}{3} \), & celui de S * X, qui répond aussi au superieur E F G, de 26. parties \(\frac{2}{3} \); de sorte que si on additionne ensemble ces deux grands côtez, & que de leur somme totale \(62 \frac{1}{3} \), on prenne la moitié, on aura 31 parties \(\frac{1}{6} \) pour une moyenne proportionnelle entre les deux grands côtez * VY & S * X, qui étant multipliée par la largeur Y X 9. viendra au produit 280. parties quarrées \(\frac{1}{2} \), pour la superficie de la base * Y : de sorte que si l'on multiplie la superficie de cette base * Y 280. parties quarrées \(\frac{1}{2} \), par la hauteur IY 9. parties de la pyramide R, viendra au produit 2524. parties cubes \(\frac{1}{2} \), dont le tiers 841. parties cubes \(\frac{1}{2} \) fera le toisé de cette pyramide R.

Pour venir au toisé de la pyramide Q, comme elle a les mesmes mesures que celle de M calculée dans la page précedente, il est inutile de repeter le mesme toisé qui se monte à 405. parties cubes.

On aura le toisé de la pyramide P, en remarquant qu'ayant aussi les mesmes mesures que la pyramide L de la page précedente, son


toilé sera de mesme de 162. pieds cubes.

Pour avoir le toisé de la pyramide O, il faut d'abord connoistre sa base FES * qui est un rectangle, en multipliant un de ses grands côtez, par un de ses petits, sçavoir FE 20 ½, par ES 9. viendra au produit 186. parties quarrées pour la superficie de cette base FES *, qui estant multipliée par la hauteur D * 9. de cette pyramide O, le produit donnera 1674. parties cubes, dont le tiers 558. parties cubes sera le toisé de la pyramide O.

Enfin on aura le toisé de la pyramide N, dont la base CES * est un rectangle, en multipliant un de ses grands côtez CE 12. par un des petits ES 9. leur produit 108. parties quarrées sera la superficie de la base CES *, qu'on multipliera par la hauteur D * 15 ½ de la pyramide N, & de leur produit 1674. on prendra le tiers 558.

parties cubes pour le toisé de cette pyramide N.

De sorte que si on additionne ensemble le produit des cinq pyramides, sçavoir pour celle de R 841. parties cubes ½, pour Q 405. P 162. O 558. & N 558. on aura au produit 2524. parties cubes ½ pour le toisé de la partie C Y, qui estant ajoûté avec le toisé de la partie de BS qui a été trouvé dans la page précédente de 850. parties cubes ½, viendra à leur somme totale 3375, parties cubes pour le toisé du parallelipipede proposé A.



Second Exemple du Toise des Corps composez.

Sort proposé de toiser le corps ou bloc B, (que nous avons exposé cy-devant dans la page 109. sous la lettre E) lequel est composé du prisme triangulaire L, du parallelipipede M, du petit

prisme N, & de la pyramide O. Cela remarqué.

On aura d'abord le toisé du prisme triangulaire L, en mesurant la superficie d'une de ses extrémitez comme celle de C D E qui est cachée à la veuë, ou de son égale F H G qui est de la figure d'un triangle isocele, dont le côté H G estant long de 8. parties, & sa perpendiculaire à arpenter F I aussi de 8. leur multiplication donnera 64. & la moitié 32. parties quarrées pour la superficie F G H, qui étant multipliées par 17. longueur du prisme G D, donneront 544. parties cubes pour le toisé du prisme triangulaire, ainsi qu'il est marqué au bas de son calcul L.

On viendra au toisé du parallelipipede M (qui est seint détaché au-dessous du corps B) dont les longs côtez sont supposez estre de 33. parties, & les petits de 8. en mesurant la superficie d'une de ses faces, comme celle de KFPQ, qui a sa longueur KF de 33. parties, & sa largeur FP de 8. sa superficie KFPQ sera donc de 264. parties quarrées, qui estant multipliées par l'épaisseur ou hauteur PR 8. viendra au produit 2112. parties cubes pour le toisé

de ce parallelipipede comme il est marqué en M.


On trouvera le toisé du petit prisme triangulaire N, en venant à la connoissance de la superficie GTR *, qui est un rectangle qui lui sert de base, & duquel un de ses longs costez comme GT estant de 8. parties: & un des petits côtez comme RT de 4. la superficie de cette base GTR * sera de 32. parties quarrées, qui étant multipliées, par la hauteur PR 8. viendra au produit 256. dont on prendra la moitié 128. parties cubes, pour le toisé du prisme N.

Enfin on viendra au toisé de la pyramide O, qui a pour base le quarré parsait QVYS, dont chaque côté est de 8. parties, selon la hauteur & largeur du parallelipipede M, & par consequent la superficie de cette base est de 64. parties quarrées, qui estant multipliées par la hauteur ZX 27. parties 4, viendra au produit 1776. dont le

tiers 592. parties cubes sera le toisé de la pyramide O.

Mais comme la hauteur ZX de cette pyramide O n'a pas précisement 27. parties $\frac{3}{4}$, & qu'il s'y trouve un peu moins des $\frac{3}{4}$, c'est ce qui nous oblige à retrancher 1. de son toisé, & de ne l'évaluer qu'à 591. parties cubes. De sorte que si on additionne les toisez des quatre corps qui composent le bloc B, on aura pour sa solidité 3375. parties cubes.

PLANCHE XLVI.





LA

GEOMETRIE PRATIQUE.

ા (સંગ્રેલ્સ) લ્સ્ટ્રેલ્સ) લ્સ્ટ્રેલ્સ) લ્સ્ટ્રેલ્સ) લ્સ્ટ્રેલ્સ) લ્સ્ટ્રેલ્સ) લ્સ્ટ્રેલ્સ) લ્સ્ટ્રેલ્સ) લ્સ્ટ્રેલ્સ) લ્સ્ટ્રેલસ) લ્સ્ટ્રેલસ) લ્સ્ટ્રેલસ)

LIVRE QUATRIE'ME.

CHAPITRE VI.

De la Stereometrie ou Toisé des Corps Spheriques.

Es raisons que nous avons euës dans le Chapitre sixième de la Planimetrie pour nous servir d'Archimede, à cause des principes qu'il donne pour mesurer la superficie des figures circulaires & mixtes, sont les mêmes qui nous engagent encore dans celui-cy d'avoir recours à ceux qu'il a donnez pour mesurer la solidité des corps spheriques: en avertissant toutesois que sous le nom des corps spheriques, nous entendons parler seulement de ceux qui sont parfaitement ronds, comme sont les globes, boules, &c. que nous supposons (dans ce Chapitre) contenir en solidité 1437, parties cubes \frac{3}{3}.

REMARQUES SUR LES REGLES, qui servent à trouver la solidité des corps spheriques.

Es principes (selon Archimede) pour connoistre la solidité des corps spheriques, soir qu'ils soient entierement solides comme le globe A, ou creux dans seur milieu comme est l'orbe B, se réduisent à quatre regles.

La premiere, trouver la solidité d'un globe, par la connoissan-

ce de la circonference du mesme globe.

La seconde, venir à la connoissance de la solidité d'un globe, en connoissant la longueur de son diametre.

La troisième, sçavoir la solidité d'un globe; par la connoissance

de la superficie d'un de ses grands cercles.

La quatrième, connoistre la solidité d'un globe par la connois-


sance de sa superficie.

Pour faciliter l'intelligence de ces quatre régles, nous donnerons dans ce Chapitre quatre exemples sur un globle, dont la circonference sera supposée avoir 44. parties de pourtour, & la solidité 1437. parties cubes \(\frac{3}{3}\), que nous ferons suivre de quatre exemples sur un globe formé d'une masse égale à celle dont nous nous sommes servis dans le Chapitre précedent, pour former les corps que nous y avons mesuré, c'est-à-dire sur une masse contenant toûjours dans sa capacité 3375. parties cubes, afin que le rapport de leur toisé serve, comme de démonstration, pour la justesse de leurs pratiques.

On remarquera qu'il sera libre dans les exemples suivans, de faire valoir ces 1437, parties cubes \(\frac{1}{3}\), pour des lignes, des pouces,

pieds, toises, ou autres mesures telles qu'on voudra.

RUINES, exterieures du COLISÉE de Rome.



METHODE DE TOISER UN GLOBE, Par la connoissance de sa Circonference.

Regle. On aura la folidité d'un globe, dont on connoist la circonference; en cubant la valeur ou la somme de sa circonference connuë, pour faire ensuite une regle de trois, où l'on posera au premier terme (toûjours selon Archimede) 2902. au second terme 49. & au troisséme le cube de la circonference connuë, le quotient de la regle de trois donnera la solidité du globe.

Exemple. On veut connoistre la solidité du globe A, dont la circonference est supposée connuë de 44. parties, lignes, pouces;

ou pieds.


En suivant la regle cy-dessus donnée, on cubera la circonference connuë 44. & viendra pour son cube 85184. ainsi qu'il est chiffré en B. Puis on fera une regle de trois comme il est marqué en C, en posant au premier terme (toûjours selon Archimede) 2902. au second 49. & au troisséme 85184. qui est le cube de la circonference connuë 44. le quotient de la division donnera 1438.

Restera au haut de la division 940, qui font prés du tiers de

2602. ou (si l'on veut) le tiers d'un pied.

De sorte que la solidité du globe À sait d'un corps qui contient 1437, parties cubes $\frac{1}{3}$, se trouvera de 1438, parties ou pieds cubes & prés $\frac{1}{3}$, ce qui sait une difference d'une partie, à cause que l'on ne connoist pas encore la juste proportion qu'il y a de la ligne droite à la courbe.

PLANCHE XLVIII.



METHODE DE TOISER UN GLOBE, par la connoissance de son diametre.

REGLE. On aura la solidité d'un globe, dont on connoist la longueur du diametre, en cubant la longueur de ce diametre, pour faire ensuite une regle de trois, où l'on posera (selon Archimede) au premier terme 21. au second terme 11. & au troisséme le cube du diametre connu; le quotient de la regle de trois donnera la solidité du globe proposé.

Exemple. Soit à trouver la solidité du globe A, dont le dia-

metre EC est supposé de 14. pieds.

En suivant la regle cy-dessus donnée, on cubera la longueur du diametre connu E C 14. & viendra pour le cube 2744, pieds,

ainsi qu'il est chiffré en B.

Puis on fera une regle de trois comme il est marqué en D, en posant (selon Archimede) pour premier terme 21. pour second II. & pour troisième 2744. cube du diametre connu EC 14. le quotient de la divisson donnera 1437. pieds cubes, & restera au haur de cette divisson 7. qui sont le tiers du divissur 21. ou le tiers d'un pied, de sorte que la solidité du globe A sera de 1437. pieds cubes \frac{3}{3}.

AVERTISSEMENT

Quoique depuis Archimede, plusieurs sçavans hommes ayent travaillé pour découvrir le moyen de faire un quarré égal à un cercle, ainsi que nous l'avons dit à la teste du VI. Chapitre de la planimetrie; néanmoins depuis cet Auteur (en suivant ses suppositions) on a trouvé par un plus grand nombre de chissres, le moyen de toiser les globes avec un peu plus de précision, comme il se pourroit remarquer en multipliant le cube du diametre de nôtre exemple, par 157. & divisant le produit par 300. ce qui donnera un toisé de 1436. 300. Mais comme cette Methode ne se rapporte pas à toutes les pratiques des questions que l'on fait sur le globe, c'est ce qui m'oblige à suivre toûjours celle d'Archimede n'y en ayant pas encore de plus universelle.

PLANCHE XLIX.

COLISÉE de Rome, du costé de la grande ouverture. Cube du -2744 Diametre EC Diametre E C 56 30184 AXA Towe du Globe A Cube du Diametre EC

METHODE DE TOISER UN GLOBE, par la connoissance de la superficie d'un de ses plus grands cercles.

D EGLE. On aura la solidité d'un globe, dont on connoist la superficie d'un de ses plus grands cercles; en multipliant cette superficie connuë, par le double de la longueur de son diametre, le tiers de leur produit sera le toisé du globe.

Exemple. On veut avoir la solidité du globe A, dont la superficie d'un de ses plus grands cercles, comme celui de EECG, est


connuë de 154. pieds quarrez.

Il faut d'abord (ainsi qu'il a été enseigné dans le Chapitre VI. du Livre précedent qui traite de la planimetrie) connoistre par le moyen de cette superficie 154. pieds quarrez, la longueur du dia-

metre EC, qu'on trouvera de 14. Cela observé.

En suivant la reglé cy dessus donnée, on multipliera les 154. superficie du cercle connu EFCG, par 28. qui est le double du diametre EC 14. que l'on a doublé en H, & de leur produit 4312. on prendra le tiers 1437 ; pour le nombre des pieds cubes que contient le globe proposé A.

PLANCHE XL.



METHODE DE TOISER UN GLOBE, par la connoissance de sa superficie.

L y a deux regles pour résoudre cette proposition.

La premiere, en faisant une regle de trois, où l'on posera au premier terme 4. au second 1. & au troisséme la superficie connuë du globe, le quotient sera la superficie d'un des plus grands cercles du mesme globe, qu'on toisera comme il a été enseigné dans la page précedente.

Exemple. Soit à connoistre la solidité du globe A, dont la su-

perficie BCDE est connuë de 616. pieds quarrez.

Il faut d'abord faire une regle de trois, où l'on posera au premier terme 4. au second 1. & au troisséme la superficie BCDE 616. pieds quarrez du globe A, le quotient de la regle de trois donnera 154. pieds quarrez pour la superficie du grand cercle EFCG: par cette connoissance il faut tronver (ainsi qu'il a été enseigné dans le Chapitre VI. de la planimetrie) la longueur du diametre EC qui sera de 14. pieds, lesquels on doublera (selon la regle précedente) pour avoir 28. qui serviront à multiplier les 154. pieds quarrez de la superficie du cercle EFCG du globe proposé, puis de leur produit 4312. pieds quarrez, on prendra le tiers 1437. pieds quarrez \(\frac{1}{3} \) pour le toisé du globe proposé A.

Par la seconde regle, on multiplie la moitié de la superficie du globe par la longueur de son diametre, le tiers du produit en est le toisé. On trouve ce diametre par la connoissance du plus grand cercle du globe, & par la connoissance de ce grand cercle on vient à celle du diametre du globe, selon le Chapitre VI. de la plani-

metrie.

Exemple. Pour avoir la solidité du globe A (selon cette secon-

de regle) dont la superficie est de 616. pieds quarrez.


Il faut connoître, ainsi que nous venons de dire, par la superficie du globe 616. la superficie d'un de ses plus grands cercles comme celui de EFCG, qui se trouvera de 154. pieds quarrez, & par cette superficie 154. la longueur de son diametre EC, selon le Chapitre VI. de la planimetrie, ce diametre se trouvera long de 14. pieds.

De sorte, qu'en suivant la seconde regle de cette page, on multipliera la moitié 308, pieds quarrez de la superficie connue BCDE 616, pieds quarrez du globe A, par son diametre EC 14, pieds, & de leur produit 4312, pieds quarrez, on prendra le tiers 1437, pieds

quarrez ; pour le toilé du globe propolé A.

PLANCHE LI.

RUINES des Thermes de DIOCLETIEN, à Rome.







LA

GEOMETRIE PRATIQUE.

LIVRE QUATRIE'ME.

CHAPITRE VII.

De la Stereometrie, ou du Toisé des Corps Spheriques, mesurez avec fractions.

PRE's avoir donné dans les Livres précedens, & aussi dans ce quatrième, les différentes Methodes de calculer les fractions, par les reductions, par l'Arithmetique des ingenieurs, & par la dixme, on resoudra les fractions du reste de cet Ouvrage par la pratique vulgaire des arpenteurs; qui se contentent, pour les multiplications des entiers & fractions, de prendre les demis, tiers, quarts, cinquièmes, &c. cette pratique leur paroissant beaucoup plus facile que toutes les autres. Cependant nous donnerons à la fin de ce septième Chapitre la Methode d'évaluer ces fractions dans leur derniere justesse, afin de ne rien laisser à desirer au nouveau Géometre.

Methode de toiser un Globe,

par la connoissance de sa circonference, mesurée avec fractions.

EXEMPLE. On veut avoir la solidité du globe A, duquel la circonference est supposée de 9. toises, 4. pieds, 5. pouces, 9. lignes.

Reduisez toutes ces differentes especes, en la plus petite de leurs

dénominations, c'est-à-dire, en lignes.

En multipliant les 9. toises par 6. (à cause qu'une toise contient 6. pieds) viendra au produit 54. pieds exemple B ausquels ajoûtez les 4. pieds de la fraction, & vous aurez 58. exemple C, lesquels 58. vous reduirez en pouces en les multipliant par 12. (à cause qu'un pied vaut 12. pouces) viendra au produit D 701. pouces, aprés y avoir ajoûté les 5. pouces de la fraction.

Enfin réduisez ces 701. pouces, en lignes; en les multipliant par 12. (à cause qu'un pouce vaut 12. lignes) viendra à leur produit E (y ayant ajoûté les 9. lignes de la fraction) 8421. lignes

pour la circonference du globe proposé. Cela fair.

En suivant la regle du toisé des globes par leur circonference (donnée ci-devant dans la page 122.) on cubera en F la circonference connuë 8421. lignes du globe A, on aura 597160402461. lignes cubes.

Puis on fera une regle de trois en G, où l'on posera au premier terme 2902, au second terme 49. & au troisséme le cube de la circonférence 597160402461. lignes cubes; le quotient K donnera

10082997836. lignes cubes pour le toisé du globe A.


Pour avoir cette solidité en pouces cubes, il n'y a qu'à diviser la somme de ces 10082997836. lignes cubes par 1728. (nombre des lignes cubes, que vaut 1. pouce cube) viendra au quotient 5835068. pouces cubes pour la solidité du globe A. & restera au haut de la division 332. lignes cubes.

Pour avoir ce calcul en pieds, il n'y a qu'à diviser la somme des 5835068. pouces cubes, par 1728. (nombre des pouces cubes, que vaut un pied cube) viendra au quotient 3376. pieds cubes pour le toisé du globe A, restera au haut de la division 1340. pouces

cubes.

PLANCHE LII.

Autre RUINES, des Thermes de DIOCLETIEN a Rome.



METHODE DE TOISER UN GLOBE, par la connoissance de son diametre mesure avec fractions.

XEMPLE. Soit à connoistre la solidité du globe A, dont le diametre EC est long de 3. toises o. de pieds, 7. pouces, 3. lignes $\frac{7}{3}$: ou en suivant la fraction $\frac{7}{3}$ plus étenduë, elle sera de $\frac{2}{32}$ que nous ne suivrons point, à cause de l'usage des Arpenteurs qui rejettent les petites fractions.

Réduisez toutes ces differentes especes en lignes, & viendra pour

ce diametre EC 2679. lignes 1.

Puis (suivant la regle du toisé des globes par leur diametre donnée ci-devant dans la page 124.) il faut cuber ce diametre EC 2679. \(\frac{1}{3}\) avec cette remarque que lorsqu'on multiplie les deux sommes 2679. \(\frac{1}{3}\), s'une par l'autre, il faut réduire les entiers dans l'état de leurs fractions, & remetre le produit de ses fractions, en entiers, qui selon cet exemple de 2679. lignes \(\frac{1}{3}\), produiront pour leur cube (ainsi qu'il est enseigné plus au long à la fin de ce Chapitre dans la 140. page) 19234470773 \(\frac{1}{27}\), si l'on n'aime mieux suivre la Methode des Arpenteurs, qui se contentent (en faisant la multiplication ordinaire) de prendre seulement le tiers des entiers, comme il est pratiqué en F, qui donneront pour le cube de 2679. lignes \(\frac{1}{3}\), la somme de 19234470475 \(\frac{1}{3}\).

Ensuite on fera une regle de trois en G, posant pour premier terme 21 au second terme 11. & pour troissème le cube 19234470475. lignes cubes $\frac{1}{3}$ du diametre connu EC 2679. lignes $\frac{1}{3}$; le quotient K de la division donnera 10075198820. lignes

cubes pour la solidité du globe A.

Pour avoir ce toisé en pouces il n'y a qu'à diviser la somme des 10075198820. lignes cubes par 1728. (nombre des lignes cubes d'un pouce cube) viendra au quotient 5830554. pouces cubes pour le toisé du globe A, & restera au haut de la division 1508. lignes cubes,

Pour avoir ce toisé en pieds, il n'y a qu'à diviser aussi la somme des 5830554. pouces cubes par 1728. & viendra au quotient 3374. pieds cubes pour le toisé du globe A: restera 282. pouces cubes.

Les Géometres, quand ils toisent les corps spheriques, ont accoutumé de saire deux calculs particuliers: un par la connoissance de la circonserence, qui donne toûjours un toise un peu sort; & l'autre par la connoissance du diametre, qui donne au contraire un toise un peu soible; pour prendre de l'addition de ces deux toisez, la moitié, qui donnera un toise plus juste, sçavoir 3375 \(\frac{1}{2}\) exemple L.

PLANCHE LIII.

RUINES du Temple de MINERVE à Rome. 21-11-19234470475-2679.1 19234470475 211579175228-3 78827 2679-2392 19234470475-3 Cube du Diametre E.C. ********* 3376 3374 6751

5830554

Globe en

2888888 Toise du

x TTTTT

Toise du

Methode de toiser un Globe,

par la connoissance de la superficie d'un de ses plus grands cercles, mesurée par fractions.

XEMPLE. On desire avoir la solidité du globe A, qui a la superficie d'un de ses plus grands cercles: sçavoir E F C G de 7. toises, 20. pieds, 3. pouces, 42. lignes quarrées \(\frac{1}{2}\) ou de 5640666. Iignes quarrées \(\frac{1}{4}\).

Il faut d'abord (selon le Chapitre VI. de la planimetrie) connoistre par le moyen de cette superficie la longueur de son diametre

EC, que l'on trouvera de 2679. lignes - un peu fort.

Puis, on suivra la regle du toisé des globes, par la connoissance de la superficie d'un de leurs plus grands cercles, donnée dans le Chapitre précedent.

Ainsi on doublera en H, la longueur du diametre EC 2679.

lignes +, qui donnera 53/8 lignes =.

Puis avec ce double 5358. lignes $\frac{2}{3}$, on multipliera en K la superficie du cercle connuë EFC G 5640666. lignes quarrées $\frac{1}{3}$.

Puis de leur produit 30226451551. lignes cubes, on prendra le tiers 10075483850. lignes cubes \(\frac{1}{3}\) pour la solidité du globe A.

Pour avoir ce toise en pouces, pieds, & toises cubes si l'on le desire.


On suivra les mesmes regles que nous avons pratiquées dans les pages précedentes par les réductions, & l'on trouvera qu'il sera de 5830719, pouces cubes, restant au haut de la division 1418, lignes.


Ou bien le calcul donnera 3374. pieds cubes, restera au haut de

la division 447. pouces, ou

Enfin ce calcul donnera 15. toises cubes, & restera au haut de la division 134. pieds cubes, qui sont sort prés des $\frac{2}{3}$ d'une toise cube.

PLANCHE LIV.





Methode de toiser un Globe, par la connoissance de sa superficie, mesurée avec fractions.

D EGLE. On multiplie la moitié de la superficie du globe, par R la longueur de son diametre, le tiers du produit en est le toisé. Le diametre se trouve par la connoissance d'un des grands cercles du globe; & ce grand cercle se trouve ainsi qu'il a été enseigné ci-devant dans la page 128.

Exemple. On souhaite connoistre la solidité du globe A, dont la superficie est connuë de 30. toises, 8. pieds, 13. pouces, 26. lignes

quarrées; ou de 2256266. lignes quarrées un peu fort.

Pour venir au toisé de ce globe, il faut d'abord) comme nous avons dit cy-dessus dans la regle) connoistre la superficie d'un de ses grands cercles, qui se trouvera de 5640666 $\frac{1}{2}$, sur la supposition que la superficie de son globe est de 22562666. & la longueur de son diametre EC de 2679 1. Cela trouvé.


Suivant la regle cy-dessus donnée, on prendra de la superficie du globe A 22562666. lignes quarrées, la moitié 11281333. lignes quarrées; qu'on multipliera par la longueur du diametre EC 2679. lignes 3, (trouvées selon la regle ci-dessus donnée.) Puis de leur produit 30226451551. lignes cubes i on prendra le tiers 10075483850. lignes cubes - pour le toilé du globe proposé A.

On reduira, si l'on veut, ce toisé en pouces, pieds, & toises

cubes, ainsi qu'il a été pratiqué dans les exemples précedens.

PLANCHE LV.

RUINES, du Temple d'HERCULE pres de BAIA, en la TERRE DE LABOUR.



METHODE

POUR MULTIPLIER, LES, ENTIERS ET FRACTIONS, PAR ENTIERS ET FRACTIONS.

E XEMPLE. Soit à cuber (dans la derniere rigueur des fractions) les 2679. lignes = longueur du diametre EC du globe A donné ci-devant dans la page 134. & cubé selon la pratique vulgaire

des Arpenteurs.

Il faut reduire les 2679. lignes x, toutes en tiers, en multipliant les 2679. lignes, par 3. dénominateur de la fraction ; , qui produiront 8037. ausquels on adjoûtera le numerateur 1. de la même fraction ;, la somme sera 8038. qu'il faut chiffrer à part pour numerateur de la fraction demandée, & mettre au-dessous pour denominateur le 3. de la fraction proposée: & on aura 3038. égaux aux 2679. lignes 1. Cela fait.

On multipliera ces 20,3 , par la mesme somme 20,3 ; ce que l'on sait en multipliant les deux numerateurs 80,3 par eux-mêmes, le produit sera 64609444, que l'on chiffrera sur une ligne pour

numerateur.

Ensuite il faut multiplier les deux dénominateurs 3. par euxmêmes, le produit 9. se posera sous la même ligne dans la colonne des nombres, & on aura 64609444 pour le produit de la multiplication. Cela pratiqué,

On multipliera ces 64609414, par 8038: en multipliant les deux dénominateurs 64609444. & 8038. l'un par l'autre, qui produiront (19330710872. que l'on chiffrera sur une ligne pour numera-


teur.

Puis on multipliera les deux dénominateurs 9. & 3. l'un par l'autre, leur produit 27. se posera sous la même ligne dans leurs colonnes, & on aura 519130 910 pour le produit de la multiplication

proposée.

Pour sçavoir combien ces fractions donnent d'entiers, il faut diviser le numerateur 519330710872. par le dénominateur 27. viendra au quotient 19234470773. lignes cubes 27 pour le cube du diametre EC 2679. lignes *. Ce qu'il falloit trouver.

EC 2679 lignes $\frac{1}{3}$





GEOMETRIE PRATIQUE.

ા (સ્પેર્ક લ્પેર લ્પેર

LIVRE QUATRIE'ME.

CHAPITRE VIII.

De la Stereometrie, ou du Toisé des parties de Globe.

Pre's avoir enseigné à connoistre la solidité des globes, il est naturel de montrer presentement les Methodes de toiser leurs parties, puisque l'on supposera (pour les toiser) que l'on connoisse auparavant la solidité de seur globe. Nous expliquerons ensuite les regles de toiser les corps mixtes, afin de suivre, pour le toisé des solides, le même ordre que l'on a pratiqué dans le Livre précedent pour la mesure des superficies.

METHODE DE TOISER LES SECTEURS DE GLOBES.

Rele. On aura la solidité d'un secteur de globe, en multipliant le tiers de la superficie spherique de ce secteur, par la longueur d'un des côtez du messine secteur, ou du demidiametre de son globe.

Exemple. On veut connoistre la solidité du secteur T, que nous representons en P détaché de son globe A, & en R vû par sa su-

perficie spherique DEBCF. Cela observé,

Pour faciliter cet exemple, nous supposerons que la superficie spherique DEBCF du secteur T, occupe la quatrième partie de la superficie de son globe A qui est égal au globe A donné ci-devant dans la page 139. & dont toute la superficie contient 22562666. lignes quarrées, comme il est chiffré en X; & par consequent le quart de cette superficie sera 5640666. lignes quarrées \frac{1}{2} par la superficie DEBCF sera de 1880222. lignes quarrées \frac{1}{6}, comme il est chiffré en S. Et le diametre de ce globe A étant de 2679. lignes \frac{1}{3} comme il est chiffré en C, son demidiametre) ou la longueur du côté CG du secteur) sera donc de 1339. lignes \frac{2}{3}. Cela remarqué,

En suivant la regle cy-dessus donnée, on multipliera le tiers de la superficie spherique DEBCF 1880222. lignes quarrées de marquées en S, par le côté du secteur CG 1339. lignes de marqué en V, leur produit 2518870962. lignes cubes fera le toisé du se-

cteur T.

USAGE.

La connoissance du toisé des secteurs est d'un grand secours, pour celui des segmens de globes, ainsi qu'il se poura remarquer dans la page suivante.

PLANCHE LVI.



METHODE DE TOISER LES SEGMENS DE GLOBES.

REGLE. On aura la solidité d'un segment de globe, en soustrayant de la solidité connuë du secteur qui contient le seg-

ment, le toisé du cone qui est compris dans le secteur.

Exemple. On veut connoistre au globe A, la solidité de son segment X, qui a été separé de son globe A, & mis en P, pour faire voir sa coupe ou superficie plate CBED, & en R pour le representer comme partie du secteur GEFC, qui est supposé égal au secteur T 2518870962. lignes cubes de la page précedente, & qui est composé du segment qu'on veut toiser, & du cone GEC dont la base CBED a son diametre CE de 2313. lignes, & dont la hauteur HG, marquée par CV, est de 670. lignes. Cela observé.

Il faut (selon la regle du toisé des cones donnée ci-aprés dans la page 172.) connoistre le toisé du cone GEC, dont la base CBED, ayant son diametre CE de 2313. lignes, aura (selon le Chapitre VI. de la planimetrie) sa circonference de 7269. lignes \frac{2}{3}, & sa superficie plate, aussi marquée CBED, de 4203547. lignes quarrées, dont on multipliera le tiers 1401182. lignes \frac{2}{3}, par la hauteur HG 670. lignes de ce cone GEC, le produit donnera 938792163. lignes cubes \frac{2}{3} pour la solidité du cone GEC.

Alors (en suivant la regle cy-dessus donnée) si l'on soustrait du toisé du secteur GEFC 2518870962, lignes cubes \(\frac{1}{2}\), le toisé qu'on vient de trouver pour le cone GEC 938792163, lignes cubes \(\frac{1}{3}\), restera 1580078799, lignes cubes \(\frac{1}{4}\) pour le toisé du segment propo-

ſé X.



Melhode de toiser les Sections de Globes.

REGLE. On aura la solidité de la section d'un globe, si l'on soustrait du toisé de son globe, la solidité des deux seg-

mens qui y manquent.

Exemple. On veut connoistre la solidité de la section S du globe A, dont nous supposons que les deux segmens T & V, qui sont le reste du globe A, soient égaux & de mesme solidité que celui de X de la page précedente trouvé 1580078799. lignes cubes \(\frac{1}{2} \) ainsi qu'il est marqué en Q; il s'ensuivra que les toisez de ces deux segmens feront ensemble \(\frac{3}{2} \) 160157598. lignes cubes \(\frac{1}{3} \), ainsi qu'il est chissiré en K.

De sorte que si (en suivant la regle cy-dessus donnée) on soustrait du globe A, comme tout entier, dont le toisé a été trouvé dans les dernieres pages du Chapitre précedent de 10075483850. lignes cubes \frac{1}{3} qui sont chiffrées ici en P, la solidité des deux segmens T, & V, additionnée ensemble en K, & posée en M 3 1 6 0 1 5 7 5 9 8. lignes cubes \frac{1}{3}, le reste de la soustraction 6915326252. lignes cubes sera le toisé de la section S.

AVERTISSEMENT.

Si les segmens qui forment avec la section tout le globe, n'étoient pas égaux entr'eux, on viendroit à la connoissance de leur solidité en particulier, ainsi qu'il a été enseigné dans la page précedente, & l'on pratiqueroit le reste comme cy-dessus.



METHODE DE TOISER LES SECTIONS IRREGULIERES
DES GLOBES.

EGLE. On aura le toisé d'une section irreguliere d'un globe, en soustrayant du toisé du globe, les deux toisez unis ensemble des deux segmens, le reste sera le toisé de la section demandée.

Exemple. Si l'on vouloit au globe A, connoistre sa section irreguliere & ombrée DE, qui a pour superficie sphérique une zone

irreguliere.

Il faudroit d'abord (selon la regle cy-dessus donnée) venir à la connoissance du toisé du globe A, comme tout entier: soit par le moyen de son diametre, de sa circonserence, de la superficie d'un de ses grands cercles, ou ensin de la superficie du mesme globe, ainse qu'il a été enseigné dans le Chapitre précedent.

Puis on viendra à la connoissance des deux segmens irreguliers. B, & C, pour additionner leurs toisez, & (suivant la regle cydessus donnée) pour soustraire leur somme totale du toisé du

globe A, le reste sera le toisé de la section proposée DE.



METHODE DE TOISER LA SOLIDITE, gui reste aux Globes percez.

EGLE. On aura le toisé de la solidité qui reste à un globe Percé, si l'on soustrait du calcul du globe comme tout solide,

l'espace de son vuide consideré comme solide.

Exemple. On veut connoistre la solidité du globe percé A, que l'on suppose égal aux derniers globes du Chapitre précedent, sçavoir de 10075483850. lignes cubes 1, ainsi qu'il est chiffré en L.

Cela supposé,

Il est bon de remarquer, que le vuide N, consideré comme materiel & détaché du globe A, est de la figure d'un cylindre, ainsi qu'il est marqué en V couvert par ses extrémitez des deux segmens X & Y, chacun d'une mesme capacité, & égal au segment X, dont nous avons donné, dans la page 147, le toisé de 1580078799, lignes cubes $\frac{1}{6}$, ce qui fera que les toisez de ces deux segmens X & Y étant ajoûtez ensemble, donneront 3160157598. lignes cubes -, ainsi qu'il est marqué en M. Cela connu.

Soit observé que le cylindre Z qui fait partie du vuide de ce globe A, a sa hauteur OC de 1339. lignes 3, à cause qu'il est supposé occuper la moitié du diametre FH long de 2679. lignes -, ainsi qu'il en est parlé à la teste de ce Chapitre dans la page 144.

Enfin on observera que la superficie de chaque extrémité plate de ce cylindre est de 4203547. lignes quarrées, comme est la superficie plate CBED, qui est égale à celles des segmens X & Y.

De forte que (selon la regle du toisé des cylindres que l'on donnera dans le Chapitre suivant) ce cylindre Z se trouvera de

5631351797. lignes cubes = ainsi qu'il est marqué en T.

Alors si au toisé T de ce cylindre Z, on ajoûte ceux des deux segmens égaux X & Y 316015759. lignes cubes ;, leur somme totale S sera 8791509396. lignes cubes pour le contenu du cylin-

dre Z, y compris les deux segmens X & Y.

Ainsi (selon la regle cy-dessus donnée) si on soustrait en K, du toilé 10075483850. lignes cubes 3 qu'a le globe A comme tout solide, le vuide N chiffré en S 8791509396. le reste sera la solidité qu'a le globe percé A.

PLANCHE LX.



METHODE DE TOISER LES DEMI-GLOBES.

REGLE. On aura la folidité d'un demi-globe; en le toisant comme tout entier, ou en prenant la moitié de son toisé.

Ou bien en multipliant sa superficie plate, par le tiers de son

diametre, le produit sera le toisé du demi-globe.

Exemple. On veut connoistre le toisé du demi-globe X, dont la superficie plane ou plate BCDE a sa circonference BCDE de 9. toises, 4. pieds, 5. pouces, 9. lignes, ou de 8421. lignes, com-

me il est chiffré en M. Cela supposé,


Pour avoir donc le roisé de ce demi-globe X, qui est la moitié du globe A, il faut d'abord (selon le Chapitre V 1. de la planimetrie) connoistre sa superficie plate BCDE, par le moyen de sa circonference donnée BCDE 8421. lignes, en faisant une regle de trois, comme par exemple en N, où l'on posera au premier terme 22 au second 7, & au troisséme la circonference connue BCDE qui est de 8421. lignes, le quotient de la regle de trois donnera pour le diametre EC 2679. lignes \(\frac{1}{2}, exemple \) L.

Puis de ce diametre EC 2679. lignes \(\frac{1}{3}\) on prendra la moitié 1339. lignes \(\frac{2}{3}\) exemple R, & avec cette moitié on multipliera la circonference BCDE 8421. lignes, afin que de leur produit 11281333. lignes quarrées, l'on prenne la moitié 5640666. lignes quarrées \(\frac{1}{3}\)

pour la superficie plate BCDE. Cela étant connu,

L'on prendra du diametre EC 2679. lignes $\frac{1}{3}$, le tiers 893. lignes $\frac{1}{2}$ comme il est marqué en O, pour multiplier avec ce tiers la superficie connue BCDE 5640666. lignes quarrées $\frac{1}{2}$ comme il est chissir en S, viendra au produit 5037741925. lignes cubes $\frac{1}{6}$ pour le toisé du demi-globe proposé X.

PLANCHE LXI.



METHODE DE CONNOISTRE LE VUIDE DES DEMI-GLOBES CREUX.

Regle. On vient à la connoissance du vuide d'un demi-globe creux, en toisant ce vuide ou creux, comme s'il étoit solide, ainsi qu'il a été enseigné à toiser les demi-globes dans la page précedente.

Exemple. On veut sçavoir au demi-globe A, qui a sa circonserence BCDE de 9. toises, 4. pieds, 5. pouces, & 9. lignes, combien son vuide ou creux Z contiendroit de pieds cubes s'il étoit plein, la circonserence GHIK de ce vuide étant de 7. toises, 3. pieds, 3. pouces, ou de 6516. lignes, ainsi qu'il est chiffré en N.


En suivant la regle du toisé des demi-globes, donnée dans la page précedente, puisqu'on suppose connoistre au vuide Z, sa circonference GHIK de 6516. lignes, on connoistra (selon le Chapitre VI. de la planimetrie) son diametre KH de 2073. lignes \frac{1}{4}.

Puis on aura la connoissance de la superficie plate GHIK de ce vuide, comme d'un solide, en multipliant la circonference 6516. lignes, par le demidiametre 1036. lignes \frac{1}{2}, & \frac{1}{8} ainsi qu'il est chiffré en M, & de leur produit 6754648. lignes quarrées \frac{1}{4} on prendra la moitié 3377324. lignes quarrées \frac{1}{4} pour cette superficie plate GHIK.

Alors on aura le toisé du vuide Z, comme solide, en multipliant cette superficie plate GHIK 3377324. lignes quarrées 3, par 691. lignes 12 tiers du diametre KH 2073. lignes 4, leur produit 2334012500. lignes cubes 15 sera le toisé de ce vuide Z, com-

me s'il étoit solide.

PLANCHE LXII.



METHODE DE TOISER LA SOLIDITE qui reste aux demi-globes creux.

REGLE. On aura le toisé de la matière ou solidité qui reste à un demi globe creux, si on oste de son toisé comme tout solide, le toisé de son vuide comme solide, le reste de leur soustraction sera

le toisé de la solidité, qui reste au demi-globe creux.

Exemple. On veut avoir la solidité qui reste au demi-globe creux X, lequel ayant sa circonference exterieure BCDE de 9. toises, 4. pieds, 5. pouces, & 9. lignes, ou de 8421. lignes, aura son toisé, comme tout solide, de 5037741925. lignes cubes 6, selon la regle du toisé des demi-globes donnée ci-devant dans la page 154.

On suppose encore que son vuide X soit de la mesme capacité que celui du demi-globe Z de la page précedente, ayant sa circonference GHIK de 7. toises, 3. pieds, 3. pouces, ou de 6516. lignes, son toisé sera donc de 2334012500. lignes cubes.

De forte qu'en suivant la regle cy-dessus donnée, on soustraira du toisé de ce demi-globe X comme tout solide 5037741925. lignes cubes 1, le contenu de son vuide Z (toisé comme solide) 2334012500. lignes cubes 1, le reste 2703729424. lignes cubes 1, sera le toisé de la solidité qui reste à l'hemisphere ou au demi-globe creux X.

PLANCHE LXIII.



METHODE DE TOISER LES ORBES.

R EGLE. On aura le toisé de la matiere d'un orbe, en le toisant d'abord comme tout solide, ainsi qu'un globe, pour en soustraire son vuide toisé comme solide, le reste sera la solidité de la matiere de l'orbe.


Exemple. On désire connoistre la solidité de la matiere de l'orbe B, qu'on feint être transparent pour voir quelqu'une de ses mesures, & qui est du mesme volume que le globe A de la derniere page du Chapitre précedent, ayant sa circonference exterieure CDEF de 9. toises, 4. pieds, 5. pouces, & 9. lignes, ou de 8421. lignes, il s'ensuivra donc qu'étant toisé selon les regles du toisé des globes du Chapitre précedent, son toisé se trouvera (comme tout solide) de 10075483850. lignes cubes 1, ainsi qu'il est chiffré en B.


Puis comme l'on suppose que la circonference interieure de cet orbe est égale à celle du vuide des demi-globes Z des pages précedentes, sçavoir de 7. toises, 3. pieds, & 3. pouces, ou de 6516. lignes, le toisé de ce vuide, comme solide, sera donc de

466802525000. lignes cubes : Exemple L.

De sorte que si en suivant la regle cy-dessus donnée, l'on soustrait du toisé de l'orbe comme tout solide 10075483850. lignes cubes ; , le toisé du vuide de l'orbe (toisé comme solide) 4668025000. lignes cubes 10, le reste 5407458849. lignes cubes 1/2, sera le toisé de la solidité de la matière de l'orbe proposé B, ainsi qu'il est chiffré en X.

PLANCHE LXIV.







LA

GEOMETRIE PRATIQUE.

•१८४२ (क) १८५२ (क)

LIVRE QUATRIE'ME.

CHAPITRE IX.

De la Stereometrie, ou du toisé des Corps mixtes.

E Chapitre qui montre à toiser les corps mixtes, c'est-à-dire ceux qui sont formez de superficies plates & courbes, est fort curieux, & mesme tres-utile aux Ingenieurs, Architectes, &c. parce qu'il traite du toisé des colonnes, clochers, & autres corps qui sont dissicles à toiser, à cause du mélange de leurs superficies plates & courbes.

REMARQUES SUR LE TOISE DES CORPS MIXTES.

Uorque le nombre des corps mixtes soit presque infini, néanmoins nous ne donnerons dans ce Chapitre que le toilé des cylindres & des cones, soit que les cylindres soient pleins, creux, ou inclinez comme les marquez A, B, C; soit aussi que les cones soient pleins, creux, ou tronquez comme sont ceux de D, E,F, à cause que les regles que nous donnerons pour toiser les cylindres & les cones, suffilent pour toiser les autres corps mixtes qu'on peut

proposer.

Nous sommes encore obligez d'avertir icy le Geometre, qu'il faut être tres-exact dans la mesure des corps mixtes, parce qu'étant composez de superficies plates & courbes, les fractions que l'on negligeroit dans leur mesure, quand ce ne seroit mesme que des fractions de pouces, ne laisseroient pas de produire des erreurs soit dans l'excés ou dans le deffaut du corps mixte, & ces erreurs s'augmenteroient d'autant plus que le solide seroit d'un Volume conliderable.

Grande PLACE, de la Ville de CADIS. the state of

METHODE DE TOISER LES CYLINDRES.

REGLE. On aura le toisé d'un cylindre, ou d'une colonne sans enflure, en multipliant la superficie d'une de ses extrémitez, par la hauteur du cylindre, le produit sera le toisé du cylindre.

Exemple. On veut toiser le cylindre ou la colonne droite A, qui a la circonference de sa base H * F G, ou celle de son sommet BCDE de 5. toises, 2. pieds; & sa hauteur FC de 6. toises, 5. pieds.

5. pouces, 3. lignes.

Il faut d'abord mesurer la superficie d'une des extrémitez de la colonne, comme du sommet BCDE, en réduisant en lignes (à cause des fractions) les 5 toises, 2, pieds de sa circonference, ce qui donnera 4608. lignes, exemple K.

On reduira aussi en lignes la hauteur FC 6, toises, 5, pi. 5, pou, 3, li. & viendra pour cette hauteur FC 5967, lignes, exemple L.

Ensuite, pour avoir la superficie BCDE, il faut connoistre son diametre EC, en faisant une regle de trois en M (ainsi qu'il a été enseigné dans le Chapitre VI. de la planimetrie) où l'on posera au premier terme 22. au second 7. & au troisséme la circonference connue BCDE 4608. lignes, le quotient donnera pour le diametre EC 1466. lignes n, dont la moitié sera 733. lignes n, exemple N.

Puis l'on multipliera (ainfi qu'il est enseigné dans le messire VI. Chapitre de la planimetrie) la valeur de la circonference BCDE 4608. lignes, par la moitié du diametre EC 733. lignes 7, afin de prendre de leur produit 3378082. lignes quarrées 1689041. lignes quarrées 17 pour la superficie BCDE, exemple O.

De sorte que si (suivant la regle cy-dessus donnée) on multiplie cette superficie BCDE 1689041. lignes quarrées \$\frac{1}{10}\$, par la hauteur FB 5967. lignes, leur produit 10078510359. lignes cu-


bes 13 donnera le toisé de la colonne A.

Si l'on veut ce toisé en pouces cubes, on le divisera par 1728, viendra au quotient 5832471 pouces cubes & restera à la division 471. Si on le veut en pieds cubes, on divisera les 5832471 pouces cubes, par 1728 viendra au quotient 3375 pieds cubes pour le toisé de la colonne A, & restera au haut de la division 471 pouces cubes, pour les raisons que nous avons dites ci-devant.

USAGE.

Par cette regle on connoistra le toisé des minots comme pleins, meules de moulin, gabions à terre; le vuidange des glacieres, des puits, des bouches de carrieres creusées à plomb, &c.

PLANCHE LXVI.



METHODE DE TOISER LES CYLINDRES CREUX

REGLE. On aura le toisé de la solidité qui reste à un cylindre creux, en soustrayant de son toisé comme tout solide, le toisé de son vuide.

Exemple. On veut toiser la folidité qui reste au cylindre creux A, qui est de messine capacité que celui de la page précedente, dont le toise a été trouvé de 10078510359. lignes cubes 3, ainsi qu'il est marqué en R dans la planche presente, & qui a la circonference interieure de son vuide S de 3, pieds, 4, pouces, ou de 3168. lignes, & la hauteur F C de 6. toises, 5. pieds, 5. pouces, 3. lignes, ou de 5967. lignes. Cela remarqué,

Pour venir d'abord à la connoissance du toise de ce vuide S, il le faut considerer comme tout solide, & le toiser selon la regle du toise des cylindres donnée dans la page précedente; de sorte que l'on aura pour son toise 4763670912. lignes cubes, ainsi qu'il se peut

remarquer en V.


Puis (en suivant la regle cy-dessus donnée) on soustraira en R, du toisé du cylindre A (comme tout solide) 10078510359. lignes cubes $\frac{1}{11}$, le toisé de son vuide S (comme solide) 4763670912. lignes cubes, le reste de leur soustraction 5314839447. lignes cubes $\frac{1}{11}$ sera le toisé de la solidité qui reste au cylindre creux A, ainsi qu'il se peut observer à la soustraction marquée A.

Si l'on desire réduire ce toisé en pouces, & pieds cubes, on trouvera qu'il sera de 3075717, pouces cubes, & restera 471, lignes cubes, ou de 1779, pieds cubes, & restera 1605, pouces cubes.

USAGE.

Par la regle du toisé des cylindres creux, on connoîtra la matiere qu'ont les tuyaux de telle épaisseur qu'ils puissent être; & aussi la maçonnerie des tours rondes, des colombiers, des guerites, des puits, & autres corps creux de figure cylindrique.

PLANCHE LXVII.



METHODE DE TOISER LES CYLINDRES INCLINEZ.

R Egle. On aura le toisé d'un cylindre incliné, en multipliant la superficie de sa base ou de son sommet, par la hauteur de ce cylindre (cette hauteur se trouve par la perpendiculaire que l'on abbaisse du sommet du cylindre incliné jusqu'au plan, ou horizon de sa base) le produit en sera le toisé ainsi qu'aux cylindres droits.

Exemple. On veut toiser le cylindre incliné O, qui a sa base H * F G en ovale, aussi-bien que celle de son sommet BCDK, qui lui est parallele & égale, ayant son diametre KC long de 1. toise, 4. pieds, 5. pouces, 2. lignes 1, ou de 1502. lignes 1, & son petit diametre BD de 1. toise, 3. pieds, 11. pouces, 1. ligne, ou de 1431. lignes, & sa hauteur marquée par la perpendiculaire FC de 6. toises, 2. pieds, 5. pouces, 3. lignes, ou de 5967. lignes.

Cela supposé.

Pour avoir la superficie du sommet BCDK, il faut (ainsi qu'il a été enseigné dans la page 86. de la Planimetrie, en parlant de la mesure des ovales) multiplier le grand diametre KC 1502. lignes 1/4, par son petit diametre BD 1431. lignes, leur produit 2149521. lignes quarrées servira de troisième terme à une regle de trois, où l'on posera au premier terme 14. & au second 11, le quotient de cette regle de trois donnera 1688909. lignes quarrées - 5 pour la superficie de la base H * F G ou du sommet B C D K du cylindre incliné O.

Alors (selon la regle cy-dessus donnée) on multipliera cette superficie BCDK 1688909. lignes quarrées 14, par la hauteur perpendiculaire FC 5967. lignes qui descend du sommet C du cylindre incliné O, sur l'horizon HF de la base H*FG, seur produit 10077722134. lignes cubes \(\frac{1}{14}\) fera le toisé du cylindre incliné O.

Si l'on désire reduire ce toisé en pouces, & pieds cubes, on trouvera qu'il contient 5832015, pouces cubes, & restera 214, lignes cubes: ou enfin 3375, pieds cubes, & restera 15. pouces cubes.

On remarquera que sous le nom de cylindre incliné nous n'entendons pas parler de ceux qui penchent comme le marqué N, à cause que ces sortes de cylindres étant compris entre deux cercles, se toisent à l'ordinaire, c'est-à-dire comme le marqué L, mais de ceux qui ont leur bases en ovales comme est le cylindre O de nostre exemple:

PLANCHE LXVIII.



METHODE DE TOISER LES CONES.

R EGLE. On aura le toisé d'un cone, en multipliant le tiers de la superficie de sa base, par la hauteur du cone, le produit en sera le toisé.

Exemple. On veut toiser le cone A, qui a sa hauteur CL supposée de 6. toises, 4. pieds, 11. pouces, 7. lignes, ou de 5899. lignes, exemple H; & qui a été dessiné en Æ, pour mieux saire voir la circonference ou le pourtour de sa base BCDE, lequel est de 9. toises, 1. pied, 8. pouces, 10. lignes ⁶/₂, ou de 8026. lignes ⁶/₂, exemple

K. Cela supposé.


Il faut connoistre la superficie du cercle BCDE, qui sert de base au cone A, en faisant (selon le Chapitre VI. de la planimetrie) une regle de trois en F, où l'on posera au premier terme 22. au second 7. & au troisséme la circonference connuë BCDE 8026. lignes 4, le quotient G donnera pour le diametre EC 2554. lignes, dont l'on prendra la moitié 1277. lignes pour le demidiametre, ainsi qu'il est chiffré en G.

Puis l'on multipliera en I, (ainsi qu'il a été enseigné dans le même VI. Chapitre de la planimetrie) la circonference BCDE 8026. lignes ⁶/₇, par 1277. lignes moitié du diametre EC 2554. lignes, qui produiront 10250296. lignes quarrées ⁴/₇ (à cause de la fraction des ⁶/₇ de la circonference BCDE qui a été calculée en O) dont on prendra la moitié 5125148. lignes quarrées ²/₇ pour la superficie du

cercle ou de la base BCDE. Cela connu.

Il faut prendre le tiers de la superficie de la base BCDE 5125148. lignes quarrées $\frac{16}{27}$, sçavoir 1708382. lignes quarrées $\frac{16}{27}$, à cause de la fraction des $\frac{2}{3}$ qui a été évaluée en P. Puis on multipliera (sclon la regle cy-dessus donnée) ce tiers 1708382. lignes quarrées $\frac{16}{27}$, par la hauteur du cone CL 5899. lignes, qui produiront pour le toisé du cone proposé A 10077749912. lignes cubes $\frac{10}{27}$, à cause de la traction des $\frac{16}{27}$, qui a été évaluée en Q.

PLANCHE LXIX.



METHODE DE TOISER, ou de connoistre le vuide des Cones creux.

R Egle. On connoistra le vuide d'un cone creux, en toisant son vuide, comme tout solide, ainsi qu'il a été enseigné dans

la page précedente.

Exemple. On veut toiser le vuide KGHIF du cone A, dont la hauteur LG est de 5. toises, 2. pieds, 6. pouces, ou de 4608. lignes exemple M: & dont la circonference de la base de son vuide FGHI est supposée de 7. toises. 5. pieds, ou de 6768. lignes exem=


ple N. Cela supposé,

Il faut mesurer la superficie du cercle FGHI qui sert comme de base au vuide a connoistre KGHIF, en faisant (selon le Chapitre VI. de la planimetrie) une regle de trois en O, où l'on posera au premier terme 22. au second 7. & au troisséme la circonference connuë FGHI 6768. lignes, le quotient P donnera pour le diametre IG 2153. lignes 100 dont on prendra la moitié pour le demidiametre, sçavoir 1076. lignes, & 18 à cause de la fraction des 100 dont la moitié a été évaluée en Q

Puis l'on multipliera en R, (ainsi qu'il a été enseigné dans le mesme VI. Chapitre de la planimetrie) la circonference FGHI 6768. lignes, par 1076. lignes # moitié du diametre IG 2153. lignes 10, qui produiront 7287290. lignes quarrées # (à cause de la fraction des 1 du demidiametre qui a été évaluée en S) dont on prendra la moitié 3643645. lignes quarrées # pour la superficie

du cercle ou de la base FGHI. Cela connu.

Il faut, selon la regle du toisé des cones, prendre le tiers de la superficie de la base FGHI 3643645. lignes quarrées $\frac{1}{12}$, sçavoir 1214548. lignes quarrées $\frac{1}{12}$, à cause de la fraction de $\frac{1}{12}$, qui a été évaluée en T. Puis multiplier (selon la regle cy-dessus donnée) ce tiers 1214548. lignes quarrées $\frac{1}{12}$, par la hauteur du vuide LG 4680. lignes, qui produiront pour le toisé du vuide KGHIF du cone A 5684086341. lignes cubes $\frac{1}{12}$, à cause des $\frac{1}{12}$, qui ont été évaluez en V.



METHODE DE TOISER LA SOLIDITE QUI RESTE AUX CONES CREUX.

REGLE. On aura le toisé de la solidité qui reste à un cone creux, en soustraiant de son toisé, comme tout solide, le toisé de son vuide, le reste sera le toisé de la matiere du cone creux.

Exemple. On veut toiser la matiere du cone A, qui est égal au cone plein que nous avons donné ci-devant, d'où il s'ensuivra que son toisé comme tout solide sera de 10077749912. lignes cubes 121, ainsi qu'il est chiffré au bas de la planche presente.

Soit aussi supposé que son vuide ou creux KGHIF soit égal à celui du cone de la page precedente, son toisé (comme solide) se trouvera de 5684086341. lignes cubes 3, ainsi qu'il a été calculé dans la page que nous venons de citer, & comme il est chiffré au

bas de la planche presente.


Enfin en suivant la régle ci-dessus donnée, on soustraira du toisé du cone A (comme tout solide) 10077749912. lignes cubes ½, le toisé du vuide KGHIF (comme solide) 5684086341. lignes cubes ½, leur reste 4393663570. lignes cubes ½, fera le toisé de la matiere qui reste au cone creux A ainsi qu'il est chiffré au bas de la planche.

Îl est bon de remarquer que n'ayant pû soustraire à la régle, la fraction $\frac{1}{12}$, de la fraction des $\frac{10}{27}$, à cause que la fraction à soustraire est plus forte que celle dont il faut soustraire, & que ces deux fractions ne sont pas en mesme dénomination, il a falu emprunter un entier de la somme qui est jointe à la fraction des $\frac{10}{12}$, ce

qui a donné 21 qu'on a chiffré à part en M.

Ensuite on a fait une croix, pour chiffrer à côté les $\frac{7}{12}$ à soustraire, & on a reduit ces deux fractions dans une mesme dénomination, sçavoir $\frac{31}{21}$ en $\frac{241}{231}$ & $\frac{9}{12}$ en $\frac{189}{231}$: & ayant soustrait en N le numerateur 189, du numerateur 341, le reste 152, a donné le numerateur 152, qu'on a chiffré en O au-dessus d'une petite ligne, & au-dessous on a chiffré le denominateur 231, qui a été commun aux deux fractions, de sorte qu'il est resté à la régle $\frac{152}{231}$ pour la soussite fraction des fractions $\frac{2}{12}$, de $\frac{10}{21}$, ayant emprunté 1, entier pour joindre aux $\frac{19}{21}$.

FONTAINE des TRITONS, à ARANGOÜESSE



METHODE DE TOISER LES CONES TRONQUEZ.

EGLE. Pour toiser un cone tronqué, il faut multiplier la superficie de ses deux extrémitez l'une par l'autre, puis de leur produit tirer la racine quarrée qu'on additionnera avec les sommes des deux bases, pour multiplier leur somme totale par le tiers de la longueur du cone tronqué, le produit en sera le toisé.

Exemple. On veut toiser le cone tronqué A, qui a la circonference de sa base BCDE de 9. toises, r. pied, 8. pouces, 10. lignes $\frac{6}{7}$, ou de 8026. lignes $\frac{6}{7}$ comme aux cones des pages precedentes, il s'ensuivra donc que la superficie de cette base sera de

5125148. lignes quarrées 2, exemple S.

L'on suppose aussi que la circonference de la superficie tronquée FGHI soit de 4. toises, 3. pieds, 10. pouces, & 6. lignes, ou de 4014. lignes, il s'ensuivra que cette superficie sera de 1281651. lignes quarrées 21/2, exemple K.

Enfin observez que la hauteur de ce cone tronqué S C est de 3. toises, 2. pieds, 5. pouces, 9. lignes $\frac{1}{2}$, ou de 2949. lignes $\frac{1}{4}$, exemple L, dont le tiers est 983. lignes $\frac{1}{6}$. Cela remarqué.

En suivant la régle ci-dessus donnée, on multipliera la superficie de la base BCDE 5125148. \(\frac{2}{7}\) marquée M, par celle de l'extrémité FGHI 1281651. \(\frac{21}{22}\) marquée K, qui produiront 6568656317720.

16, exemple N.

Il est bon de remarquer que pour la fraction de $\frac{27}{22}$, qu'a la base FGHI, on a multiplié en O la base BCDE 5125148. par le numerateur 21. de cette fraction $\frac{24}{22}$, & que leur produit P 107628108. ayant été divisé en Q, par le denominateur 22. le quotient a donné 4892186. $\frac{16}{22}$, qu'on a chiffré à la regle: On a pratiqué la mesme chose pour la fraction des $\frac{2}{7}$ qu'a la base BCDE 5125148. & aussi dans le reste des fractions de cet exemple, dont on a pû faire icy le calcul à cause que l'étenduë de la planche ne le permet pas. Cela observé.

Il faut du produit N 6568656317720. 14 tirer en R la racine quarrée qui donnera prés de 2562939, qu'on ajoûtera avec la superficie de la base BCDE 5125148 27 & avec la superficie du sommet F G H I 1281651 21/2, au si qu'il est marqué en M, asin de mulplier leur somme totale S 8969739 15/4, par le tiers de la hauteur du cone tronqué SC 983 1/6, on aura 8818748629, lignes cubes 10/2

pour le toisé du cone tronqué A.

PLANCHE LXXII.

Veue, de la Fontaine de NEPTUNE à ARANGOUESSE Basse F GH 1-1281651 Hauteur. S C.3 4 5 Pouces 6568656317720 Lroduis des deux Basses. N Haute SC 2949 1 1 1 G de la Hauteur SC. M Bare B CD E - 51251 48 7 Basil F GHI - 1 2816 51 22 Racine quarrée - 2562939 R Somme Totalle \$ 8 969739 -Tiers de la haut du Coons C. 983 2562939 $\begin{array}{c}
26909277 \\
717579126 \\
\hline
2072765156 \\
149493
\end{array}$ Racine quarree Toire du .. 8818748629 Lignes 512 Cosne tronque'A 4892186 102502 8 -F

REMARQUES SUR LES CONES TRONQUEZ, ou sur les témoins.

Es cones tronquez, dont on a donné le toisé dans la page précedente, sont appellez témoins par les Ingenieurs, Architectes, & generalement par tous ceux qui sont travailler à la coupe & au transport des terres, à cause que par la hauteur de ces témoins on connoist combien on a enlevé ou coupé de terre dans un terrain, soit que la coupe des terres ait été faite sur un plan de niveau, soit qu'elle ait été faite sur un plan incliné.

On appelle plan de niveau d'une coupe de terre, celle qui a son fond ou plancher parallele à l'horizon, en sorte qu'il ne penche pas plus d'un côté que d'une autre, comme est le sond F de

la coupe de terre ABCDE.

Ainsi le plan de niveau ne se prend pas (comme quelques-uns croyent) par rapport au dessus des chemins des terres labourables, &c. le dessus des terres étant presque toûjours fort inégal, ce qui fait que pour marquer les differentes élevations du terrain, & avoir une hauteur commune entre les differentes hauteurs de la coupe des terres, on laisse des témoins aux endroits les plus élevez, & à ceux qui sont les plus bas, ainsi qu'il sera expliqué à la fin de ce Chapitre.


On appelle plan incliné d'une coupe de terre, celle dont le fond penche plus d'un côté que d'un autre, ou qui n'est pas pa-

tallele à l'horison.

Exemple. La coupe ABCD a son plan E incliné, à cause que ce plan ou fond E penche plus du côté de AB, que de celui de DC; de sorte que pour avoir la hauteur des témoins de cette coupe, il faut la prendre par une ligne que l'on fait tomber perpendiculairement de la teste du témoin sur le plancher de la coupe, & non pas par le côté du témoin, ainsi qu'il sera expliqué dans la derniere page de ce Chapitre.

PLANCHE LXXIII

VEUE de la Fonctine de LEPINE, à ARANIVEZ



MET HODE DE TOISER PAR LES TEMOINS, LA COUPE DES TERRES,

quand elles sont coupées sur un fond de niveau.

R E G L E. Il faut ajoûter ensemble toutes les hauteurs des témoins prises depuis leurs sommets, perpendiculairement sur leurs bases; & diviser leur somme totale, par le nombre des témoins, y compris les témoins que l'on suppose estre le long des bords de la coupe, le quotient donnera une somme qui multipliera la superficie du sond de la souille; alors le produit sera le toisé des terres qui en ont esté enlevées.

Exemple. On veut sçavoir combien on a enlevé de terre de la coupe ABCDE, laquelle a esté fouillée sur un plan de niveau.

Âprés avoir marqué par le moyen des diagonales & autres lignes, autant de témoins qu'on a jugé qu'il estoit nécessaire d'en laisser, comme sont les témoins F, G, H, 1, & K, & que le desfus de la coupe est horizontal, ainsi que nous supposons celui de nôtre exemple, dont le plancher ou le fond a esté dressé au niveau, ce qui rend toutes les hauteurs des témoins égales, & aussi la profondeur des bords de la coupe que nous estimons être coupé à plomb sur son fond ou plancher de la profondeur de 5, pieds, on en fera ainsi le toisé.


On ajoûtera ensemble toutes les hauteurs des témoins F, G, H, I, & K, que nous supposons chacun de 5. pieds, ce qui donnera 25.

pieds, exemple Q.

Ensuite on comptera un témoin à chaque angle de la coupe ABCDE & aussi un témoin au milieu de chaque côté, ce qui donnera encore dix témoins qui étant de 5. pieds chacun, seront ensemble 50. pieds, exemple R, ausquels on ajoûtera les 25. pieds des cinq témoins F, G, H, I, K, ce qui fera pour la somme de tous les témoins 75. pieds, qu'on divisera en S par 15. nombre des témoins de la coupe (y compris ceux que l'on suppose estre dans les angles & au milieu des côtez de souille ABCDE) le quotient marqué S donnera 5. pieds pour la hauteur commune des témoins ou de la prosondeur de la coupe, qu'on suppose avoir ses bords coupez à plomb. Cela connu,

Il faut (ainsi qu'il a esté enseigné dans le Chapitre V. de la planimetrié, connoistre la superficie de la coupe ABCDE soit

Veile de la GRANDE FONTAINE à ARRANGOUESSE



184 LA GEOMETRIE PRATIQUE.

devant ou aprés le transport des terres, & comme on suppose que le côté E D soit long de 21. pieds, 9. pouces, 6. lignes (ainsi qu'est le pentagone donné dans le Chapitre V. de la Planimetrie) on aura pour l'aire de la fouille pentagone ABCDE 817. pieds, & 27. pouces quarrez ou prés de \(\frac{1}{5}\) de pied un peu fort, exemple T.

Alors si on multiplie cette superficie ABCDE 8 17. pieds quarrez & -1/5, par 5. pieds (hauteur commune des témoins) on aura 4086. pour le nombre des pieds cubes qui ont esté enlevez


de la coupe ABCDE, exemple V.

Si on veut réduire ces 4086, pieds cubes en toises cubes, il faut les diviser en X par 216. (nombre des pieds cubes que vaut une toise cube) le quotient donnera 18. toises cubes pour le toisé de la fouille ABCDE, & restera au haut de la division 198, pieds cubes qui sont 11 d'une toise cube.

AVERTISSEMENT.

La foiille ABCDE étant également profonde dans toute son aire; sçavoir de 5. pieds, que l'on a aussi trouvé pour la hauteur commune de tous ses témoins, cette pratique servira de démonstration pour l'Exemple suivant qui a ses témoins inégaux.

PLANCHE LXXV.



METHODE DE TOISER, PAR LES TE'MOINS, la coupe des terres, quand elles sont coupées sur un fond qui est en pente.

REGIE. Il faut suivre la pratique de la page précedente, c'est-à-dire, qu'il faut ajoûter ensemble toutes les hauteurs des témoins, prises depuis leurs sommets, non pas selon leur pente, mais d'équerre sur le plancher de la coupe ou souille, & diviser leur somme totale par le nombre des témoins, y compris les témoins que l'on suppose estre aux angles, & le long des côtez de la coupe qui a ses côtez coupez à plomb, le quotient donnera une somme avec laquelle on multipliera la superficie du sond de la fouille, & le produit sera le toisé de la coupe.

Exemple. On veut sçavoir, combien on a enlevé de terres de la fouille ABCD, qui a été coupée sur un sond menagé en pente, ce qui fait que les témoins que l'on a conservé dessus cette pente, n'y sont pas à plomb; de sorte que pour trouver l'aplomb de ces témoins, ou leur hauteur, comme du témoin O, on élevera d'équerre ou perpendiculairement sur le sond ou plancher OV une ligne jusqu'au sommet du témoin, comme est la ligne VT, qui donnera la hauteur du témoin de 6. pieds, selon cet exemple, ainsi on trouvera que toutes les hauteurs des témoins de la coupe ABCD sont ensemble 60. pieds exemple X, lesquels on divisera par 20. nombre des témoins qui sont menagez dans la fouille, & que l'on suppose être aux angles, & le long de sesbords qui répondent à l'alignement des témoins, le quotient donnera 3. pieds pour la hauteur commune des témoins ou de la coupe ABCD. Cela trouvé.

Il faut (felon le Chapitre IV. de la planimetrie) connoistre la superficie de la coupe ABCD, qui est un trapeze, qui a ses deux côtez paralleles sçavoir AB de 45. pieds & DC de 56. avec la perpendiculaire à arpenter YZ de 32. pieds, ce qui donnera pour cette superficie ABCD 1616. pieds quarrez, qu'on multipliera par 3. pieds, hauteur commune des témoins de la coupe ABCD, le produit donnera 4848. pour le nombre des pieds cubes de terre qu'on a en-


levez de la fouille ABCD.

A VERTISSE MENT.

Lorsque les témoins se rrouvent de différentes hauteurs, comme dans l'exemple que nous venons de donner, il faut (pour agir avec plus de justesse) temarquer l'inégalité du terrain, en divisant la coupe en différêntes parties, que l'on juge être d'égale pente, ou de niveau, afin que l'addition de ces différens toisez donne celui de la coupe qu'on veut toiser.

PLANCHE LXXVI.

Veue de la Fontaine de GONGRE à ARRANGOUESSE





LA

GEOMETRIE PRATIQUE.

LIVRE QUATRIE'ME.

CHAPITRE X.

De la Stereometrie ou Toisé des Spheroïdes, Paraboloïdes, Statuës, Couronnes, & autres ouvrages de quelle matiere, & sigures qu'ils puissent être.

E Chapitre, qui traite des Spheroides, segmens & sections de spheroides, blocs irreguliers, & autres figures les plus bizarres que l'on puisse proposer en Geometrie, servira à résoudre plusieurs questions, qui sont fort curieuses, principalement celles que l'on trouvera vers sa fin.

METHODE DE TOISER LES SPHEROÏDES.

Récle. On aura le toisé d'un spheroïde, en multipliant la superficie du cercle qui est au tour de son petit axe, par la sixième partie de la longueur de son axe de circonvolution, leur produit quadruplé ou multiplié par 4. donnera le toisé du spheroïde.

Exemple. On veut toiser le spheroïde A, ou son égal ponctué B, formé de la mesme masse des 3375, parties cubes, qu'ont esté supposez faits les derniers globes, cylindres, &c. des Chapitres précedens, ce spheroïde A ou B ayant son axe ou grand diametre CD long de 3. toises, 4. pieds, 3. pouces, 1. ligne & \frac{5}{19}, ou de 3205, lignes, \frac{5}{19} exemple G, & son petit axe EF de 2. toises, 5. pieds, 0. pouces, & 2. lignes, ou de 2450, lignes, exemple I. Cela supposé,

Pour avoir donc le toisé de ce spheroïde, il saut d'abord, par la connoissance de son petit diametre EF 2450. lignes, connoître la circonference EHE * de cet axe EF, en faisant en K, (selon le Chapitre VI. de la planimetrie) une regle de trois, où l'on posera au premier terme 7. au second 22. & au troisième le petit axe EF 2450 lignes, le quotient L donnera pour la circonse-

rence EHF* 7700. lignes.

Ensuite on multipliera en M, cette circonference EHF*, 7700. lignes, par 1225. moitié de l'axe EF, qui est marqué en I, & de leur produit N 9432500. lignes quarrées, on en prendra (comme il est marqué en O) la moitié qui sera 4716250. lignes quarrées pour la superficie du cercle EHF* compris au-


tour du petit axe EF.

Puis on prendra en P la sixième partie de l'axe de circonvolution CD 3205 lignes, qui sera 534. lignes \(\frac{1}{19} \), & l'on multipliera, \(\frac{1}{19} \) (selon la regle cy-dessus donnée) la superficie marquée O du cercle EHF* 4716250. lignes quarrées par ce sixième 534. lignes \(\frac{1}{19} \), qui produiront 2519470394. lignes cubes \(\frac{1}{19} \), exemple Q, la fraction de \(\frac{1}{19} \) qu'a le sixième de CD 534. lignes, ayant esté évaluée en R.

Alors quadruplant en S ces 2,519470394. lignes cubes 14 en les multipliant par 4, ils produiront pour le toisé du spheroïde B ou de son égal A 10077881578. lignes cubes 18 , les 14 de Q ayant esté évaluez en T.

PLANCHE LXXVII.

Chateau de RI CHMONT, dans la Province DY ORCK en Angleterre



REMARQUES SUR LE TOISE' DES SEGMENS DE SPHEROÏDES.

VANT que de nous engager dans le toisé des segmens de spheroïdes, il est nécessaire de sçavoir que la superficie plane d'un petit, ou d'un grand segment de spheroïde sert de base à un

cone contenu dans le segment à toiser.

Exemple. Au spheroide A, son petit segment B a esté transporté en M, & son grand segment C a esté transporté en N, asin que l'on pût voir les bases de ces deux segmens, & remarquer qu'au petit segment B, sa base circulaire EDLF est aussi la base du cone GDF, qui est compris dans ce segment B: & pareillement qu'au grand segment C, sa base circulaire LFED est aussi la base du cone IFD, qui est compris dans ce segment C.

On remarquera de plus que dans le toilé des segmens de spheroïdes, on appelle reste de l'axe, la partie de l'axe de circonvolution qui n'est pas comprise dans le segment à toiser, comme il se peut observer dans les deux coupes M & N qui sont au bas de la planche, & premierement au petit segment M, où la partie T I de l'axe de circonvolution G I se nommera reste de l'axe du segment M, à cause que cette partie T I n'est pas comprise dans le segment M.

Par la mesme raison la longueur GT de l'axe G I, du segment N sera appellée le reste de l'axe du segment N, à cause que cette

partie GT est hors le segment N.

CHATEAU de GRENEWICH, dans la Province de KENT.



METHODE DE TOISER LES SEGMENS DE SPHEROÏDES.

Rele. On aura le toisé d'un segment de spheroïde, en multipliant le toisé du cone compris dans le segment à connoistre, par une somme composée du reste de l'axe (qui n'est pas compris dans le segment à toiser,) & de la moitié de tout l'axe du spheroïde, leur produit étant divisé par la somme du mesme reste de l'axe du segment, le quotient sera le toisé du segment de spheroïde.

Exemple. Au spheroïde A, qui est de même capacité que ceux des pages précedentes, & dont le grand axe ou diametre G I est supposé long de 3205. lignes 5, on désire toiser le petit segment B, dont la hauteur T G est de 1044. lignes 5, & la circonference de

sa base EDLF de 7217. lignes 1. Cela observé,

Il faut d'abord connoistre (selon la regle donnée ci - devant dans la page 172.) le toisé du cone GDF, qui est compris dans ce segment B, en faisant en M une regle de trois, où l'on posera au premier terme 22. au second 7. & au troisséme la circonserence connue EDLF 7217. lignes \frac{1}{7}, le quotient L de cette regle de trois donnera 2296. lignes \frac{3}{22} pour la longueur du diametre FD, dont on prendra la moitié 1148. lignes \frac{4}{22} pour le demidiametre FT de la base du cone GFD.


Puis l'on multipliera en O, avec ce demidiametre FT 1148. lignes \(\frac{4}{22} \), la circonference connuë EDLF 7217. lignes, qui (les fractions ayant été évaluées en P, & additionnées avec les sommes de la multiplication O) produiront en Q 8286592. lignes quarrées \(\frac{4}{22} \), dont on prendra la moitié 4143296. quarrées \(\frac{2}{22} \) pour la superficie de la base EFLD du cone GFD; & messe on tirera de cette derniere somme le tiers 1381098. lignes quarrées \(\frac{46}{66} \). Cela fait.

On multipliera ce tiers 1381098. lignes quarrées 46, par TG 1044. lignes 5 hauteur du cone, leur produit, avec ses fractions reduites en R & ajoûtées aux sommes de la multiplication donneront dans l'addition de cette multiplication (ses fractions à additionner ayant esté évaluées en S par le moyen de la croix) cette somme 1442230486. lignes cubes 120 pour le toisé du

cone GDF. Cela connu,

Il faut (selon la regle cy-dessus donnée) multiplier en V, ce toisé du cone GDF 1442230486. lignes cubes 100 par la somme de 3763, lignes 129, cette somme étant composée de TI

PLANCHE LXXIX.



196 LA GEOMETRIE PRATIQUE.

2161. lignes, reste de l'axe du segment B, & de GS 1602. lignes 12 moitié de tout l'axe GI 3205. lignes 5 comme il a esté supposé cy-devant, viendra au produit (les fractions ayant esté évaluées, dans la Planche précedente, en X, & Z, & ajoûtées aux sommes de la multiplication V) 5428024203030. lignes cubes, qu'on divisera par TI 2161. lignes reste de l'axe du segment B, le quotient donnera (comme il est marqué dans la Planche précedente) 2511811292. lignes cubes pour le toisé du petit segment proposé B.

Par la regle de la page précedente, on viendra au toisé du grand segment C, qui renferme le cone IFD, dont la hauteur T I est de 2161. lignes, & la superficie de sa base EFLD qui est égale à celle du cone G D F de la page précedente marqué en Q, sera par consequent de 4143296. lignes quarrées $\frac{24}{26}$ comme il est chissée ici en a, dont on prendra en b, le tiers 1381098. lignes quarrées $\frac{44}{66}$, qu'en multipliera en C (selon la regle du toisé des cones) par sa hauteur T I 2161. lignes, leur produit (les fractions ayant esté évaluées en d) donnera en e 2984554284. li-

gnes cubes 10 pour le toisé du cone IF D.

Alors on multipliera en e (selon la regle donnée dans la page précedente) le toisé de ce cone I F D 2984554284. lignes cubes 10 par la somme de 2646. lignes 12 par la somme estant composée de T G 1044. lignes 15 reste de l'axe du segment C, & de G S 1602. lignes 12 moitié de tout l'axe G I, 3205. lignes 5 viendra au produit (les fractions ayant esté évaluées en f & en g) 7899015617517. lignes cubes, qu'on divisera en h, par T G 1044. lignes reste de l'axe du segment C, le quotient donnera 7566106913. lignes cubes pour le toisé du grand segment C.

PLANCHE LXXX.

A A	197
FY DE FY	
$ \begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	- d 506
$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	8568
2659 8532 652 (18849816) 2659 8532 4632 4632 463 2532 4632 4632 463 2532 4632 4632 463 2532 4632 4632 463 2532 4632 4632 4632 4632 4632 4632 4632 46	6 4 6 0 0 400
\$66. \$69. \$69. \$69. \$69. \$69. \$69. \$69.	

METHODE DE TOISER LES SECTIONS DE SPHEROÏDES.

R EGLE. On aura le toisé d'une section de spheroïde, si l'on soustrait du toisé de tout le spheroïde, le toisé des deux seg-

mens pris ensemble qui accompagnent la section à toiser.

Exemple. On veut toiser la section L du spheroide A, laquel. le est representée en X & Y sur deux différentes positions, le spheroide A étant égal à celui qu'on a donné dans le premier exemple de ce Chapitre, dont le toilé a été trouvé de 10077881578.


lignes cubes 18. Cela supposé.

Pour avoir clonc le toisé de la section L, il faut venir à la connoissance du toisé des deux segmens B & B que nous supposons égaux, & chacun de la mesme capacité que le marque B de la page 195. & par consequent chacun aura son toisé de 2511811292. lignes cubes exemple M, ainsi il s'ensuivra donc que les toisez de ces deux segmens B & B 2511811292. lignes cubes étant additionnez ensemble en N, on aura 5023622584. lignes cubes pour le toisé des deux segmens B & B. Cela observé,

En suivant la regle cy-dessus donnée, on soustraira du toisé 10077881578. lignes cubes 18 qu'a le spheroïde A, le toisé marqué N 5023622584. lignes cubes des deux segmens B & B additionnez ensemble, le reste 5054258994. lignes cubes 18 sera

le toisé de la section L.

Si les deux segmens n'étoient pas égaux, il faudroit venir au toilé d'un chaçun en particulier & suivre la regle ci-dessus donnée.



R EGLE. On aura le toisé d'un paraboloïde, en multipliant la superficie de sa base, par sa hauteur; la moitié du pro-

duit sera le toisé du paraboloïde.

Exemple. On veut toiser le paraboloïde A, qui a la circonference BCD * de sa base BCD * F de 10. toises 4. pieds, 4. pouces, 4. lignes, ou de 9268. lignes ainsi qu'il est chiffré en G; & sa hauteur FE de 3. toises, 2. pieds, 5. pouces, 9. lignes 3. 112, ou de 2949. lignes 112 comme il est chiffré en H. Cela remar-

Il faut d'abord (selon le Chapitre VI. de la Planimetrie) connoistre la superficie de la base BCD*F, en faisant en K une regle de trois, où l'on posera au premier terme 22. au second 7. & au troisième la circonference connuë BCD * 9268. lignes, le quotient de cette regle de trois donnera 2948. lignes 20 pour le diametre BD, dont on prendra la moitié 1474. lignes 2 pour le demidiametre BF de la base du Paraboloide A.

Ensuite on multipliera en I, avec ce demidiametre BF 1474. lignes 10, la circonference connue BCD * 9268. lignes, qui (les fractions ayant esté évaluées en L, & ajoûtées aux sommes de la multiplication I) produiront 13665244. lignes quarrées ½, dont on prendra la moitié 6832622. lignes quarrées 2 pour la superfi-


cie de la base BCD * E du paraboloïde A. Cela connu,

En suivant la regle cy-dessus donnée, on multipliera en M la superficie de cette base BCD* F 6832622. lignes quarrées 7, par la hauteur FE 2949. lignes H, qui (les fractions ayant été évaluées à part, à cause que l'on n'a pû mettre tous les chiffres dans la planche, donneront dans la premiere division 6263236. & dans la seconde division 1072. qu'on ajoûtera aux sommes de la multiplication M) produiront 20155666587. lignes cubes 52/264, dont on prendra la moitié 10077833293. lignes cubes 316 pour le toisé du paraboloide proposé A.

USAGE.

Par cette regle on connoistra en pouces, pieds, toises, &c. toutes sortes de monceaux, comme pilles de sel, meules de foin, tas de grains, & autres masses & blocs qui ont la figure des paraboloïdes.

PLANCHE LXXXII.



Methode de toiser les Corps Spheriques, qui sont irreguliers.

REGLE. On aura le toisé des corps qui ne sont pas parfaitement arrondis ni de la figure des corps précedens, en réduisant par estime leur figure bizarre sous quelque figure réguliere.

Exemple. On veur toiser le bloc irregulier A, qui appro-

che d'une figure spherique.

En suivant la regle cy dessus donné, on examinera quelle sigure circulaire des précedentes luy peut mieux convenir, & ayant jugé que celle d'un cylindre luy est la plus convenable, à cause de sa partie plate & circulaire B qui luy servira comme de base, & que sa partie saillante C est suffisante pour remplir les vuides D, E, & F, alors on toisera donc ce bloc A, selon les regles du toisé des cylindres données dans le Chapitre précedent.

Mais si le bloc proposé approchoit d'une figure circulaire, ainsi qu'est celui de G, il faudroit le toiser comme un globe en seignant de faire passer sa circonference dans une telle étenduë que les parties saillantes de ce bloc pussent comme remplir les vuides qui se rencontrent dans ce globe imaginaire, pour venir par le moien de la connoissance du diametre à celle du toisé de ce

bloc G.

Enfin on remarquera que si la figure du bloc proposé approchoit de l'ovale, comme est le bloc K, alors on le toiseroit comme un spheroïde, sa partie saillante L servant à remplir les vuides & les ensoncemens de la capacité du trait du spheroïde.

On observera, que cette Methode de toiser par estime n'est pas si précise que celle qui se fait sur des corps reguliers, cependant il n'y a point d'autres regles si ce n'est de toiser ces sortes de corps partie par partie, pour avoir une somme totale qui donne leur toisé: mais si on avoit de petits corps à toiser, l'on pourroit se servir de la Methode de la page suivante.



Methode de toiser les Corps mixtes, qui sont irreguliers.

RELE. On aura le toisé d'un corps mixte irregulier de quelle figure qu'il puisse estre, en le posant dans un baquet ou autre vaisseau creusé de la figure d'un parallelipipede qu'on remplira d'eau jusques à ses bords. Puis ayant retiré ce corps de l'eau, le toisé que l'on sera du vuide (comme solide) qui sera resté depuis l'endroit mouiillé des bords de ce parallelipipede, jusques où

l'eau le sera abaissée, donnera le toisé du corps proposé.

Exemple. Un Prince ayant fait construire un grand bassin d'eau devant la face d'un de ses Châteaux, veut enrichir ce bassin d'une balustrade, & la faite orner de plusieurs figures de bronze, toutes de differentes attitudes, & ayant fait marché à son Sculpteur a raison de tant le pied cube, y compris les façons & le métal, le Prince veut sçavoir combien chaque figure en particu-

lier comme la marquée A contiendra de pieds cubes.

Pour le sçavoir, on posera d'abord cette figure A, dans un parallelipipede creux comme est le marqué B, qu'on rempliera d'eau environ prés de ses bords, puis ayant retiré la figure du dedans de ce parallelipipede, alors l'eau se trouvera abaissée comme il paroist au baquer C: desorte que si l'on toise ce vuide consideré comme un parallelipipede solide (ainsi qu'il a été enseigné ci-devant dans la page 34.) son toisé donnera celui des pieds cubes de métal que contient cette figure A.

Remarquez que dans cette pratique de toiser, il faut avoir un grand soin que toutes les parties du corps à toiser qui sont creuses, soient percées en quelqu'endroit, afin que l'eau s'y puisse insinuer, car autrement ces parties quoy-que creuses, se trouveroient

toisées comme solides.

Il faut aussi avoir une grande précaution en retirant ces Ouvrages de l'eau de les bien faire égouter dans le mesme parallelipipe-de, car autant de pieds d'eau qui demeureroient dans l'ouvrage, ou qui s'écouleroient hors le parallelipipede, ce seroit autant de métal pour le prosit de l'Ouvrier.

USAGE.

Par cette maniere, on sçaura combien les couronnes, vases, chapiteaux, balustres, & autres ouvrages scizelez, & travaillez à jour contiennent de métal.





LA

GEOMETRIE PRATIQUE.

LIVRE QUATRIE'ME.

CHAPITRE XI.

De la Stereometrie, ou du Toisé des Arbres, vo bois équarris.

OMME nous allons parler dans ce Chapitre de plusieurs particularitez touchant la mesure & le toisé des arbres, soit qu'ils soient en pieds ou sciez, nous avertirons qu'on appelle arbres de liziere ou de paroy, les arbres qui bornent les côtez des Forests, ou d'une coupe; & que l'on donne le nom d'arbres corniers, aux arbres qui se trouvent aux angles des Forests, ou vers l'extrémité des coupes, soit qu'ils soient prés des tranchées, lizieres, layes, ou chemins.

Noms des Arbres,

dont on fait les bois équarris & de sciage.

Es arbres que l'on scie indiquent d'ordinaire leur âge par le moyen de certains cercles ou circonferences qu'on y observe, chaque circonference marquant à peu prés la croissance d'une année.

On distingue ordinairement les arbres des Forests en bois taillis,

baliveaux, & fustayes.

Les bois taillis sont toutes sortes d'arbres, dont les coupes sont reglées de 10. années en 10. années.

Les balivaux sont en general tous les arbres ou brins qu'on

reserve dans les coupes des bois.

Les fustayes sont les arbres qui ne sont pas coupez selon les ventes ordinaires des taillis, & qu'on laisse croistre au-dessus de 40. années jusques à 100. & mesme davantage.

On appelle fustaye-sur-taillis, les bois dont la coupe passe 40. ans. Les balivaux ou arbres de reserve sont d'ordinaire des chesnes, des chasteigniers, & des hestres: quand ces arbres manquent, on en conserve de bois blanc.

Les baliveaux sur brins sont les arbres qui viennent de semence

de racines, & sur un seul pied.

Balivau de souche c'est le maistre brin ou la principale branche qu'on a conservée entre plusieurs que pousse une souche.

Le bois vif est celui qui seve & qui porte du fruit, comme les

chesnes, le hestre, le chastenier, &c.

Le mort-bois est celui qui a de la séve, mais qui ne porte pas de fruit, comme sont les saules, les aulnes, les épines, &c.

Bois mord est celui qui est sans seve.

Bois d'entrée est celui qui est entre verd & sec. Bois estant est celui qui est de bout & en pied.

Bois giffant est celui qui est coupé, ou abbatu, & couché sur terre.

Chablis est un arbre qui est tombé par quelque violence.

Bois en grume sont des troncs, ou branches d'arbres, qui ont

leurs écorces, & qui ne sont pas encore équarris.

Bois équarri est celui qui à sa longueur façonnée à pans, ou à saces, & dont on se sert pour bastir: quand ses faces sont égales on l'appelle bois quarré.

Bois de sciage est le bois équarri, qui a ses faces plus étroites

que six pouces.

Gros est la largeur de chaque côté d'une piece de bois équarri.

METHODE

Methode de trouver la hauteur, la longueur, et le pourtour

des arbres que l'on veut équarrir.

UAND nous disons mesurer la hauteur, la longueur & lo pourrour d'un arbre, nous n'entendons parler que de la longueur & du pour-tour du tronc d'un arbre dépouillé de ses branches, ou supposé tel; & du toisé de ses branches aussi en parriculier, si elles sont d'une grosseur considerable.

Ceux qui veulent sçavoir combien un arbre, qui est en Estant ou de bout, a de hauteur, ont accoûtumé de mesurer, avec la toise, la hauteur de l'arbre jusque à deux toises, & le reste de la hauteur

ils l'estiment à la veuë.

D'autres font monter un homme sur l'arbre jusqu'à la hauteur qu'on veut mesurer, puis de cet endroit on laisse tomber un sil chargé d'un plomb, qui étant ensuite mesuré en toises, pieds, pouces, &c. donnera la hauteur desirée: si l'on ne pouvoit pas monter sur l'arbre, il faudroit alors pour connoistre cette hauteur se servir des regles de la Trigonometrie.

Quand à la longueur des bois gissans, ou couchez par terre, on les mesure à la main en toises, pieds, pouces, &c. ayant soin

d'écrire leur longueur sur un memorial.

On sçait qu'équarrir le corps d'un arbre, ou quelqu'autre piece de bois qui est ronde, c'est connoistre (quoi - que l'arbre de meure dans sa rondeur, & avec son écorce) combien chacune de ses faces auroit de largeur, s'il étoit paré de quatre faces.

On équarrira les arbres, &c. ayant soin, si le corps de l'arbre ne passe deux toises ou deux toises & demie de hauteur, d'oster de son pourtour sa neuvième partie, & du reste en prendre la quatrième partie pour la largeur d'une de ses saces.

Exemple. Si un arbre avoit deux toises de haut & dix-huit pouces de pourtour, il faudroit (ainsi qu'il a été dit cy-dessus) de son pourtour 18. ôter une neuvième partie qui seroit 2. & de 16. qui resteroient, en prendre la quatrième partie qui seroit 4. pour le nombre des pouces qu'auroit en largeur chaque face de l'arbre proposé comme s'il étoit essectivement équarri, & cet arbre passeroit pour estre du bois de 4. pouces d'épaisseur ou de quatre, quoi-qu'il ne sut pas encore paré, taillé, ni scié à quatre saces.

METHODE DE TOISER PAR PIECES les arbres ou bois équarris.

PIECE, ou une Piece; c'est une mesure qui contient 5184. pouces cubes, ou 3. pieds cubes de bois, & cette piece ou mesure consiste dans la figure d'un parallelipipede qui a sa longueur de 144. pouces, sa largeur de 6, & son épaisseur aussi de 6. ou bien qui a sa longueur de 72. pouces sur une largeur de 8. & son épaisseur de 9. pouces, ce qui revient au même; c'est sur cette mesure que l'on toise les bois de charpenterie, dont les cent pie-

ces font ce qu'on appelle un cent de bois.

Regle. On toisera un arbre ou une solive, en multipliant sa largeur par son épaisseur, & divisant le produit par 72. (nombre des pouces quarrez que contient en superficie chaque bout d'une piece,) le quotient donnera une somme, qui étant multiplié par le nombre des toises qu'a la solive en longueur, le produit donnera le nombre des pieces que contient l'arbre; à cause qu'une piece, dont le bout est de 72. pouces quarrez, a 1. toise en longueur ou 144. pouces.

Exemple. On veut toiser un arbre en grume, ou une solive dont sa largeur est de 18. pouces, son épaisseur de 16. pouces,

& sa longueur de 3. toises.

Multipliez selon la regle cy-dessus donnée la largeur 18. pouces par l'épaisseur 16. pouces qui produiront 288. pouces quarrez qu'on divisera par 72. (nombre des pouces quarrez que contient en superficie chaque bout d'une piece) le quotient 4. se multipliera par 3. toises, longueur de la solive, le produit donnera 12. pour le nombre des pieces que contient l'arbre ou la solive proposée à toiser.

Mais si la solive à toiser avoit 12. pouces de gros (c'est-àdire 12. pouces de largeur, & 12. pouces d'épaisseur) sur 4. toises de longueur, on trouvera qu'elle contient 8. pieces, à cause que le quotient 2. étant multiplié par 4. toises longueur de la

solive, le produit donnera 8. pieces pour son toisé.

les plus en usage pour la Maçonnerie, Charpenterie, &c.

Es Marchands de bois vendent ordinairement leurs bois de

sciage, ou équarris, ou au cent de pieces.

Les bois équarris les plus recherchez sont les solives, les limons d'escaliers, les posteaux, les membrures, les chevrons, &c.

Une Solive est un corps de bois débité à la scie, c'est-à-dire qui a ses faces équarries de 5. à 7. pouces de gros, & il en faut 2. toises de longueur pour faire la mesure d'une piece de 70.

pouces qui est en usage seulement pour les solives.

Le Limon est une solive de bois qui sert principalement pour les marches d'un escalier, & qui sait la rampe sur laquelle on posse les balustres. Il se débite de 4. pouce d'épaisseur sur 9. de large. Deux toises de sa longueur sont une piece : car multipliant 9. par 4. vient 36. & deux sois, 36. sont 72. pouces, qui est une piece.

Le Posteau est une solive fort emploiée dans les bâtimens de charpente, tant pour faire les pieds droits des croisées, que pour

les croix de S. André.

Les Posteaux sont de differentes grosseurs, mais les plus ordinaires ont 4. & 6. pouces de gros, & il faut 3. toises de leur longueur mises bout à bout (ou estimées telles) pour faire une piece. Car 4. sois 6. sont 24. & trois sois 24. donnent 72. qui est une piece.

Une Membrure est en general une solive qui se débite en plufieurs morceaux. Il y en a de plusieurs grosseurs, mais les plus ordinaires ont 3. pouces d'un côté & 6. de l'autre. Il faut 4.

toises de leur longueur pour faire une piece.

Les Chevrons dont le plus grand usage est de soûtenir les lattes d'un comble, sont de plusieurs grosseurs, mais les plus ordinaires ont 3. pouces de large, sur 4. & il en saut 6. toises de longueur pour faire une piece, à cause que 3. sois 4. sont 12. & que 6. sois 12. sont 72. qui est une piece ou le bout d'une piece.

Pour les autres bois de sciage, celuy qui a 2. pouces en quarré doit avoir 18. toises de long pour une piece : celui qui a 2. pouces sur 1. doit avoir 36. toises de long pour une piece, & ensin celui qui a 1. pouce en quarré, doit avoir 72. toises de long par

piece.

DES MESURES DONT ON SE SERT POUR TOISER les pieces de bois qui entrent dans les Ouvrages que le Roy fait construire.

Es Ingenieurs & Charpentiers qui sont employez dans les Ouvrages que le Roy sait saire, se servent de Mesures qu'ils appellent Solives & Chevilles.

Solive est une Mesure qui a ses quatre faces égales chacune d'un pied de large sur une longueur de trois pieds, & qui con-

tient en soy trois pieds cubes de bois.

De sorte que si une piece de bois à toiser avoit ses quatres faces, chacune large d'un pied, & que sa longueur fust de 3. pieds, cette piece sera une solive, à cause (comme nous venons de dire,) qu'elle contient trois pieds cubes de bois.

Car si l'on multiplie la largeur d'une de ses faces, 1. pied, par elle même aussi 1. pied, leur produit sera 1. qui étant multiplié par la longueur 3. produira 3. pieds cubes, & la piece proposée

sera une solive.

C'est sur cette mesure de solive que les Entrepreneurs font marché avec les Intendans, sous le nom du Roy, pour les ouvrages de Charpenterie, lorsqu'il faut qu'ils fournissent & employent des bois à raison de tant pour le cent de Solives, sur les conditions portées par leurs Devis.

Cheville est une mesure, qui vaut la quatre cent trente-deuxiéme partie de la solive, & qui contient 12. pouces cubes de bois; de sorte qu'elle a un pouce en quarré, sur un pied de long.

Methode pour sçavoir le nombre des chevilles que contient une solive.

SUIVANT ce que nous avons dit dans la page précedente, on sçait qu'une solive est longue de trois pieds, & que chacune de ses saces est supposée large d'un pied: & aussi qu'une cheville est longue d'un pied, & que chacune de ses saces est large d'un pouce.

Pour sçavoir, par exemple, combien une solive contient pré-

cisément de chevilles.

Réduisez ses faces larges d'un pied en pouces, & vous trouverez que chaque face aura 12. pouces, à cause qu'un pied de Roy

est divisé en douze pouces.

Puis multipliez la largeur d'une de ses saces: sçavoir 12. pouces par sa longueur 3. pieds; leur produit donnera 36. que vous multiplierez par 12. pouces, largeur d'une des autres faces de la solive, qui fait comme l'épaisseur de la solive, le produit 432. sera le nombre précis des chevilles que contient la solive proposée.

On remarquera que ces 432. chevilles qui font la solive, sont au respect de la solive, ce qu'un pouce est au respect d'un pied de 12. pouces. Ainsi quand on dit qu'une piece de bois contient une solive & demie, ou 3. pieds cubes, & 216. pouces, c'est de mesme, comme quand on dit qu'une longueur est d'un pied & demi, ou qu'elle contient 1. pied, 6. pouces.

En un mot 432. chevilles font les parties égales en quoy une solive est ordinairement divisée, & 216. chevilles sont une de-

mie solive, & 108. en font le quart.

AVERTISSEMENT SUR LES PIECES DE BOIS A TOISER, quand elles ont des fractions.

L est bon d'observer que les pieces de bois qu'on employe dans les travaux du Roy, & même ailleurs, sont mesurées toûjours par entiers, & par demis; & que lors qu'il s'y trouve d'autres fractions que les demis, on les rejette quand elles sont petites comme sont celles de 1.2. ou 3. pouces, ne s'arrestant qu'à l'entier d'où elles sortent. Mais si ces fractions sont plus sortes comme celles de 4.5.6.7. & 8. pouces. Alors elles sont comptées consusément comme faisant un demi, & si elles sont de 9. de 10. ou de 11. pouces, elles passent pour un entier, ou pour un pied.

Exemple. Si en toisant la longueur d'une solive, on la trouvoit longue de 30. pieds, 2. pouces, on rejetteroit les 2. pouces de la fraction à cause qu'elle est petite & peu considerable, & cette solive ne seroit comptée que pour 30. pieds de longueur.

Mais si cette solive à toiser avoit 30. pieds & 4. pouces de longueur, ou 30. pieds & 8. pouces, elle passeroit pour être longue de 30. pieds \(\frac{1}{2} \); & enfin si elle avoit 30. pieds, 9. pouces, 10. ou 11. elle seroit comptée pour avoir 31. pieds de longueur.

L'experience ayant fait connoistre qu'en mesurant de cette maniere un grand nombre de brins ou de solives de differente longueur, leur toisé ou leur somme totale venoit aussi juste, que si l'on perdoit bien du temps à les mesurer dans leur moindres fractions, à cause qu'on estime que les fractions s'égalisent du fort au soible, principalement quand il y a beaucoup de pieces de bois,

On remarquera encore que si l'on compte les fractions par quarts ou tiers, il faut suivre la même pratique; c'est-à-dire que si la piece de bois à mesurer avoit 30. pieds de longueur & \frac{7}{4} ou \frac{7}{3} elle ne passeroit que pour 30. pieds. Mais que si elle avoit 30. pieds \frac{3}{4} ou \frac{2}{3} elle seroit comptée pour avoir 31. pieds de longueur.

METHODE DE TOISER LES BOIS EQUARRIS QUI SONT MIS EN OEUVRE,

& connoistre combien les Ouvrages de Charpenterie contiennent de solives.

R E G L E. Mesurez la longueur de l'ouvrage en toises & en pieds : reduisez les toises en pieds.

Mesurez l'épaisseur de l'ouvrage en pouces.

Puis multipliez tous les pieds de la longueur par les pouces de la largeur, & multipliez leur produit par les pouces de l'épaisseur, le dernier produit qui en viendra, donnera leur valeur en chevilles qui étant divisées par 432, pouces, donneront le nombre des solives que contient l'ouvrage proposé.

Exemple. On veut toiser une Plateforme composée de l'assemblage de plusieurs pieces de bois de chesne, laquelle on suppose estre longue de 36. toises 2. pieds, large de 15. pieds, &

épaisse de 4. pouces.

En suivant la régle ci-dessus donnée, reduisez les 36. toises, 2. pieds de sa longueur tous en pieds, en multipliant les 36. toises par 6. pieds qui donneront 216. pieds, ausquels ajoûtant les 2. pieds de la fraction, l'on trouvera que sa longueur sera de 218. pieds.

Puis reduisez les 15. pieds de sa largeur en pouces, en les multipliant par 12. pouces, viendra au produit 180. pouces. Cela

observé,

Multipliez sa longueur 218. pieds par la largeur 180. pouces, leur produit 39240. étant multiplié par l'épaisseur 4. pouces, viendra au produit 156960. chevilles, qui étant divisées par 432. pouces (nombre des chevilles que contient une Solive) donneront au quotient 363. solives, & restera à la division 144. qui font precisément un tiers d'une solive: De sorte que la platesorme proposée contiendra dans son toisé 363. solives \frac{1}{3}.

On remarquera que si l'épaisseur de la plateforme étoit en pieds & pouces, il faudroit reduire les pieds en pouces pour ne

faire qu'une mesme espece de mesure.

METHODE DE TOISER LES PIECES DE BOIS QUI SONT RONDES,

en les reduisant en chevilles, & en solives.

U o I que nous ayons donné à la teste de ce Chapitre les moyens dont se servent les Marchands pour toiser les arbres ou pieces de bois rondes, & en grume. Cependant la methode dont on se serve dans les Atteliers du Roy pour toiser les bois ronds, ayant quelque chose de plus particulier, c'est ce

qui nous donne lieu d'en parler ici.

Quand on aura à toiser un brin, ou une piece de bois ronde, par exemple, de 23. pieds de long, (ou d'autre longueur) on examinera si elle a par tout un égal pourtour comme celle que nous supposons dans cet exemple, on prendra avec un cordeau ou une chainette, le pourtour en tel endroit qu'on voudra de sa longueur; & par ce moyen on aura le pourtour de la piece proposée que nous supposons dans cet exemple de 49. pouces.

Puis (en suivant ce que nous avons dit dans la page 209. on équarrira cette pièce, en soustrayant la neuvième partie de ces 49. pouces de pourtour, restera 40. pouces dont on prendra le quart 10. qui seront la largeur d'un des côtez ou épaisseur de la piece comme si elle estoit équarrie. Cela fait, multipliez cette largeur par elle-mesme, c'est-à-dire 10. par 10. & multipliez leur produit 100. par la longueur de la piece 23. pieds, le produit 2300. donnera le nombre des chevilles que contient la piece.

Que si on divise ces 2300. chevilles par 432. nombre des chevilles que contient une solive, il viendra au quotient 5. so-lives, & restera au haut de la division 140. qui font encore prés d'un tiers d'une solive; car pour saire precisément un tiers,

il faudroit 144. chevilles.

Si il arrivoit que le brin ou la piece de bois à toiser eût ses extrémitez de different pourtour, alors il saudra avec le cordeau prendre le pourtour de chacune de ses extrémitez qu'on ajoûtera ensemble, & puis de leur somme totale on prendra la huitième partie qu'on multipliera par eux-mesmes, & leur produit se multipliera par la longueur de la piece; ce dernier produit sera le nombre des chevilles, qui contient la piece de bois à toiser.



LA

GEOMETRIE

PRATIQUE.

LIVRE QUATRIE'ME.

CHAPITRE XII.

De la Stereometrie, ou du Toisé de ce qui appartient en general aux Bâtimens.

L'est necessaire d'avertir à la teste de ce Chapitre que les Ouvriers se servent du mot de toiser en mesure courante, quand ils veulent mesurer une étenduë sans avoir égard à sa largeur; & qu'ils disent toiser en toises quarrées quand ils veulent mesurer une superficie ou étenduë au respect de sa longueur, & de sa largeur; & qu'ensin ils disent toiser au cube quand ils veulent exprimer le toisé d'un corps selon sa longueur, sa largeur, & son épaisseur. E Devis est un memoire que font les Architectes, les Maîtres Maçons, &c. au sujet d'un bâtiment, dans lequel ils specifient en détail la disposition des appartemens, le vuidange des terres, l'épaisseur des murs, l'ouverture des bayes ou fenestres, la grosseur des poudres, & des solives; en un mot ils y marquent la qualité, & la quantité de tous les materiaux qui doivent entrer dans les bâtimens, & c'est sur ce Devis qu'ils arrestent avec les Bourgeois leur marché qui doit estre signé de part & d'autre, & fait double pour servir à chacun en temps & lieu.

On fait quelquesois autant de differens Devis, qu'il y a de differens métiers qui sont employez à finir & à orner un bâtiment.

REMARQUES GENERALES SUR LE TOISE DES BASTIMENS.

D'Ans le toisé des bâtimens on distingue ordinairement tous les ouvrages qu'on y peut faire, en gros ouvrages : en legers ou menus ouvrages : en ouvrages de sujettions; & en ouvrages de charpenterie.

Sous le nom de gros ouvrages, on comprend les murs de fondation, les gros murs, les murs de reffend, les murs mitoïens, les murs des puits, & d'aisances, les voûtes des caves, les

grandes & petites marches, &c.

Sous le nom de legers ouvrages, on renferme les planchers, les cheminées, les cloisons, les lambris, les moulures des corniches, & autres ornemens d'Architecture faits de plastre comme les crepis, les renduits; les reformis contre les vieux murs; les contrecœurs; les âtres des cheminées, les fours, les potagers, &c.

Par les ouvrages de sujetion, ils entendent parler des arcs, ou cintres, des rampes, &c. ensin ils comprennent sous ceux de Charpenterie, les bois propres à bâtir, comme sont les poutres, les solives, les chevrons, &c. les combles soit à pignon, ou brisez, les cages des escaliers, & generalement tous les bois dont les Entrepreneurs ont accoûtumé de se charger. Il est necessaire d'estre averti que dans les Devis que les Bourgeois sont avec les Entrepreneurs lorsqu'ils veulent exprimer la valeur d'une toise d'ouvrage, l'usage est de dire une toise à mur; de sorte que quand il est dit dans le Devis que la toise à mur des gros ouvrages sera payée à raison de 13. livres, cela signifie que le prix des treize livres s'étendra sur toutes les toises d'ouvrages qui seront comprises sous le nom de gros ouvrages comme pour les murs de sondation, de face, de ressend, &c. il en est de messine pour les menus ouvrages.

On se souviendra aussi que les terres qu'on enleve des souilles ou fondemens, dont nous parlerons ci-aprés, se toisent en mesures cubes, & que le toise des murs, cloisons, &c. ne se fait qu'en superficie, à cause que l'épaisseur de ces murs, cloisons,

&c. doit estre mentionnée à part dans le Devis.

Noms et mesures des principales pieces de charpenterie,

qui servent à la construction des pans de bois.

N appelle Pan de bois, l'assemblage de plusieurs pieces de bois de charpente, qui servent à construire les saçades du de-

vant, & du derriere d'une maison faite de charpente.

Sabliere, est une piece de bois posée au niveau du rez de chaussée sur des assisées de pierre, &c. servant à recevoir dans ses mortaisses les gros poteaux & ceux de remplages. Elles ont ordinairement 6.7. & 8. pouces de gros ou d'épaisseur, selon les diverses pieces qu'elles doivent porter.

Gros poteaux, ou maistres poteaux sont de fortes pieces de bois qui font ordinairement la separation des faces des bâtimens, & ont presque toûjours 8. à 9. pouces de gros; & quand ils sont angulaires on les nomme poteaux corniers, ils ont 10. pouces de gros,

& quelquefois davantage.

Poreaux d'Huisserie, sont ceux qui forment les côtez ou pieds

droits d'une porte; ils ont 6. à 7. pouces de gros.

Linteau, est la petite piece de bois qui ferme le haut d'une porte ou d'une fenestre, ils ont d'ordinaire 6. à 7. pouces de gros.

Poteaux de remplages, sont les pieces de bois qui servent à soûtenir les sablieres des planchers, ils sont de 5. 6. à 7. pouces de gros.

Poteaux de croisées, sont ceux qui forment les pieds droits ou

les côtez des fenestres, ils ont 6. à 7. pouces de gros.

Guettes, ou contrevent, sont des poteaux inclinez qui servent de remplages en prenant entre deux poteaux de l'angle d'enbas à l'angle opposé d'enhaut en sorme de diagonale, ils ont ordinairement 5. 6. à 7. pouces de gros.

Croix de S. André, est l'assemblage de deux poteaux qui ne se croisent pas à angles droits, servant à arbouter ou à mieux appuyer les poteaux de remplages, ayant comme eux 6. ou 7. pouces de gros.

Potelets, sont de petits poteaux au-dessous de l'appuy des senestres, & au-dessus de leurs linteaux, qui portent jusqu'aux sablieres, ils ont 5. 6. ou 7. pouces de gros.

Entrait ou Tirant, est une piece de bois qui traverse, & qui lie les deux parties d'une Ferme, ou le devant & derriere d'un com-

ble, il a d'ordinaire 8. à 9. pouces de gros.

Contresiches ou liens, sont des pieces de bois qui servent à en lier d'autres, ou à les arbouter, ils ont 6. 7. à 8. pouces de gros.

Noms des principales parties d'un Bastiment.

Un de Fondation; c'est la maçonnerie ensermée dans les terres jusqu'au rez de chaussée; ces sortes de murs soûtiennent ordinairement les quatre gros murs, ou la cage d'une maison, & les murs de ressend.

Assisse; c'est un rang de pierres possé de niveau dans les sondemens. La premiere assisse est d'ordinaire de libages posez à sec : vers le rez de chaussée l'assisse doit estre de pierres de raille pour mieux resister au restet des eaux qui pourrissent ordinaire-

ment en cet endroit le pied des gros murs.

Gros Murs, sont les murs qui font la cage ou les quatre côtez d'une maison. Les deux murs où sont percées les bayes, c'est-à-dire les portes & senestres, se nomment murs de faces, & les deux autres se nomment murs mitoyens quand ils servent de clôtures aux maisons voisines.

Mur de Reffend; c'est un mur qui separe les Appartemens

d'une maison depuis les fondemens jusqu'aux greniers.

Arc, est le cintre, la courbure ou la rondeur d'une voûte

soit d'une cave, d'une Chapelle ou d'un Dôme.

Cloison; c'est une maniere de muraille legere saite de poteaux & de maçonnerie, ou quelquesois de simples planches pour separer les appartemens qui sont de plein-pied.

Plancher; c'est une maniere de cloison faite de solives & de maçonnerie qui separe parallelement les étages au rez de chaus-

sée, il s'en fait de plusieurs façons.

Aire d'un plancher; c'est la massonnerie faite de platras ou de plâtre dessus les lattes ou planches qui couvrent les solives. Ordinairement ces aires sont couvertes de carreaux, de parquet, &c.

Cheminée, est ce qui occupe l'âtre ou l'endroit où l'on fait

le feu, & par où s'évapore la fumée.

Escalier, est une montée composé de marches ou de degrez,

& qui sert à communiquer dans les appartemens.

Entablement; c'est un ornement d'Architecture enrichi de moulures, qui fait saillie vers le haut du nud des murs de sacces, des pans de bois, &c.

Comble, est le toît ou la couverture d'une maison.

Baye, est le nom general que l'on donne à une ouverture que l'on ménage dans les murs d'une maison pour saire une porte, une senestre, &c.

METHODE DE TOISER LE VUIDE DES Fouilles, ou le vuidange des Terres pour faire les Fondations.

REGLE. Les fouilles, qui sont l'ouverture, le creux, ou le vuide pratiqué dans les terres de fondation, se creusent ou dans les bonnes terres, dans les terres rapportées, ou dans celles d'argille, ou enfin dans les sables, ou terres mouvantes; & toutes les terres qu'on tire de ces endroits se toisent au cube.

Les fouilles des bonnes terres dont on enleve ordinairement les terres à la hotte ou par tombereaux, ont leur côtez opposez paralleles, & à plomb sur le fond de la fouille qui a ce fond toûjours de niveau ou parallele au rez de chaussée, à moins qu'il n'y ait quelques rochers ou quelques autres obstacles qui empeschent qu'on ne les mette de niveau.

Quand ces fortes de fouilles ont leur côtez opposez paralleles & leurs angles droits, elles se toisent comme les parallelipipedes (ainsi qu'il a été enseigné ci-devant dans la page 34.) en multipliant leur longueur par leur largeur, & leur produit par

leur profondeur.

Quand les fondations se creusent dans des terres rapportées, ou qui sont sujettes à s'ébouler, on sçait qu'on en soûtient les terres pour en conserver les bords à plomb par le moyen des Dosses qui sont de grosses planches qu'on met des deux côtez de la fondation & qui s'entretiennent également éloignées par le moyen des Entresillons ou petits soliveaux qu'on met entre deux.

Mais quand les terres de ces fouilles sont si nouvellement rapportées, ou si mouvantes qu'elles ne peuvent soûtenir leurs bords à plomb, ou qu'elles sont trop larges, alors les terres de ces sortes de souilles s'enlevent au tombereau, & leur vuide se toise par le moyen des témoins, ainsi qu'il a été enseigné cidevant dans la page 186.

METHODE DE TOISER LA FOUILLE,

ou la quantité des terres enlevées pour faire la profondeur des puits & celle du toisé de leur maçonnerie.

Es puits dans les maisons bourgeoises s'éloignent le plus qu'on peut des aisances, & dans les Palais, Hôtels, & grandes maisons on évite de les creuser dans le milieu des cours: leur veritable place dans ces sortes d'édifices est dans les offices, & sur les aisles des galleries.

Les puits se creusent ou de figure circulaire ou en ovale, & leurs murs sont faits de libages, cailloux, moilons ou de pierre

de taille.

On toise en mesure cube la fouille ou la prosondeur circulaire d'un puits, selon la régle du toisé des cylindres donnée cidevant dans la page 166. où il est dit que pour venir à la connoissance du toisé des cylindres, il faut multiplier la superficie d'une de ses extrémitez par la hauteur du cylindre, le produit en donnera le toisé.

Ainsi on aura (par exemple) le toisé ou la quantité des terres qu'on en a enlevées de la fouille d'un puits creusé à plomb qui est de figure circulaire, & qu'on suppose avoir 11. pieds de diametre sur 30. de profondeur, en suivant ce que nous venons

de dire ou ce qui suit.

Pour connoîstre la circonference par le moyen du diametre 11. on fera donc une régle de trois, où l'on posera au premier terme 7. au second 22. & au troisséme le diametre 11. le quotient donnera 34. ½ pour la circonference, qui estant multipliée par 5 ½ moitié du diametre 11. viendra 189. ½, dont la moitié 94. pieds ½ sera la superficie du fond de la fouille ou celle de la bouche du puits, & cette superficie estant multipliée par 30. prosondeur du puits donnera 2842. pieds cubes ½ pour les terres enlevées, qui estant divisez par 216. donneront 13. toises cubes, & un demi tiers.

On aura le toisé de la maçonnerie des puits en ajoûtant ensemble le pourtour exterieur & interieur de cette maçonnerie & de leur somme totale on prendra la moitié, qu'on multipliera par l'épaisseur de la maçonnerie, le produit se multipliera par la prosondeur de cette maçonnerie ou du puits mesuré de puis la mardelle ou bord, jusqu'au rouet ou fond du mesme puits.

METHODE DE TOISER LES MURS DE FONDATION, ET LES PILLIERS BUTTANS.

REGLE. Dans l'Architecture on ne toise pas les murs au cube, mais seulement en superficie, à cause que leur épaisseur ou largeur est expliquée en particulier dans les Devis que l'on fait avec les Entrepreneurs, ainsi les murs de fondation ou des sondemens, & les murs de faces, de resend, &c. se toisent en multipliant leur longueur par leur hauteur.

Exemple. On veut toiser un mur de fondation, qui selon le devis qu'on en a fait, doit avoir sa longueur de 66. pieds, sa largeur de 4. pieds, & sa hauteur de 12. pieds, à raison de

tant la toise.

En suivant la régle ci-dessus donnée, on multipliera la longueur 66. par la hauteur 12. pieds, leur produit 792. pieds sera le toisé du mur proposé en pieds superficiels; & on l'aura en toises, en divisant ces 792. pieds superficiels, par 36. (nombre des pieds superficiels que vaut une toise quarrée) le quotient donnera 22. toises superficielles pour le mur proposé; son épaisseur estant donnée de 4. pieds comme il est porté par le devis.

On remarquera que les boutisses ou les pierres qu'on ménage ordinairement vers la partie interieure des sondemens du côté où l'on sait des caves & qui servent de naissance à leurs voûtes, ne se rabattent ni ne se comptent point à l'égard du toisé des sondemens, à cause qu'elles ne servent de rien pour la persection des sondemens, & qu'elles se toisent avec les berceaux des caves.

On aura le toisé des pilliers buttans, qui sont des corps de maçonnerie en saillie des murs, & qui sont faits pour resister à la poussée des voûtes ou arcs, en ajoûtant à la longueur de leur saillie, la moitié de leur épaisseur ou face, pour multiplier leur somme totale, par la hauteur des pilliers proposez.

Exemple. Un pillier buttant estant supposé avoir de saillie 40 pieds, de largeur ou de face 2. pieds, & de hauteur 10. pieds.

Suivant ce que nous avons dit ci-dessus, on ajoûtera à la saillie 4. pieds, 1. pied de la largeur de sa face qui en a deux, & leur somme totale 5. se multipliera par la hauteur du pillier 10. leur produit 50. sera le nombre des pieds que contient le pillier buttant, ce qui estant divisé par 36. donneront une toise & 14. pieds, ou une toise un tiers, & quelque chose de plus, puisqu'il ne saut que 12. pieds pour faire un tiers.

METHODE

Methode de toiser les Voutes des Cayes, &c.

REGLE. Les voutes des caves sont ordinairement en berceau, ou plein cintre, en ance de panier, & sur baissées, à tiers point ou en arrête comme il se remarque aux anciennes Eglises.

Dans le toisé des voutes des caves de quelque construction qu'elles puissent être, on suppose ordinairement que leurs reins, ou côtez soient remplis ou garnis jusqu'à leur couronnement ou dessus de la clef; & selon l'usage, le toisé des reins est compté

pour un tiers du toisé de la voute.

L'on toise les voutes des caves qui sont en plein cintre, en ajoûtant à la longueur de leur diametre prise de leur naissance ou côtez, la hauteur perpendiculaire de la voute ou cintre qui est mesurée depuis le milieu de ce diametre jusqu'à la clef sous œuvre, & leur somme totale se multiplie par la longueur ou profondeur de la voute ou cave, le produit est le toisé de la voute, toise à mur,

Exemple. On veut toiser la voute d'une cave, qui a son diametre long de trois toises, & la perpendiculaire de 1. toise, \frac{1}{2} & la longueur de la voute, ou prosondeur de la cave de 6. toises.

En suivant la regle cy-dessus donnée, on ajoûtera à la longueur du diametre 3. toises, la hauteur du cintre 1. toise \(\frac{1}{2}\), & leur somme totale 4. toises \(\frac{1}{2}\) se multipliera par 6. prosondeur de la cave, leur produit 27. sera la superficie interieure de la voute, comme si c'étoit un mur.

Si l'on prend le tiers de cette somme 27. qui sera 9. pour le toisé des reins comme on a dit cy-dessus, & qu'on l'ajoûte aux 27. qui sont le toisé de la voute, seur somme totale 36. sera le

toisé du berceau de la cave proposée.

On remarquera que ce toisé est un peu sort & tous ceux que l'on sera selon cette regle, mais comme il est savorable aux Ouvriers, c'est pourquoy ils le mettent plus souvent en usage.

Nomsides Toits ou couvertures des Maisons, Eglises, &c.

Tort est en general le faiste ou la couverture d'un édifice. Les toits sont faits de differente maniere, selon les differens climats. Dans les pays chauds où les pluyes ne sont pas frequentes, les tois sont plats, ou en terasse: dans les pays froids, ils sont fort élevez & pointus, afin de faire plus facilement écouler les eaux des pluyes : dans les pays qui participent de ces deux extrémitez comme en nos quartiers, les tois ne sont pas fort élevez.

On affecte de donner le nom de comble, aux couvertures qui sont élevées, ou qui sont couvertes d'ardoises, mois cependant les noms de toit & de comble ne signifient qu'une même couverture à qui on donne aussi les noms suivans, pour distinguer leurs differentes figures.

Appentis, c'est la moitié d'un toit ou d'un comble fait en

maniere d'auvent & adossé contre un mur.

Terrasse ou plate-forme, c'est un toit qui n'a que fort peu de pente, étant d'ordinaire couvert de dalles, de briques, ou de tables de plomb.

Pavillon, c'est un comble pointu, ainsi nommé à cause que son extrémité qui est fort élevée, n'est soûtenuë que par un seul

ou deux poinçons.

Toit en crouppe, c'est un comble ou une couverture partagée par son faiste en deux pentes ou côtez qui sont d'ordinaire fort roides.

Comble coupé, c'est un toit qui est soûtenu par deux épis ou

poinçons.

Comble tronqué, ou à la Mansarde, c'est un toit qui semble

être coupé & recouvert d'un autre toit.

Dome ou Coupole, c'est une couverture arrondie comme un segment de sphere ou de cercle, qui a son trait quelquesois en plein cintre ou demicirconference, & quelquefois surbaissé ou en anse de panier: on en voit aussi qui sont en elipse ou ovale.

Noms et mesures des principales pieces d'assemblage des bois de charpenterie, qui forment les combles à Pignons.

ERME, c'est en general l'assemblage de plusieurs pieces de bois qui forment le devant, le dedans & le derriere des combles, soit que ces combles soient à pignon, ou à la Mansarde.

Plateforme, c'est une piece de bois plate posée sur l'entablement ou le haut d'un gros mur, servant à soûtenir ou recevoir dans ses pas ou entailles, les pieds des chevrons d'un comble; sa largeur dépend de celle du mur & de la charge du comble: l'épaisseur des moindres est de 4. pouces, & les plus grandes sont de 12. Quand elle est fort étroite, on la nomme sabliere de comble.

Jambes de force, ou arbalestriers, ce sont les maîtresses pieces d'une ferme servant à soûtenir les pannes & autres pieces de bois qui forment les combles, ou toits des maisons : leur pied est ordinairement entaillé sur les poutres & platesormes, & leur autre extrémité est élevée dans des entraits, elles ont 7. 8. à 9. pouces de gros.

Entrait ou tirant, nous en avons parlé ci-devant, page 220.

Poinçon, c'est une piece de bois posée à plomb sur l'entrait d'un comble, servant à soûtenir l'extrémité élevée des jambes de forces, & le faissage d'une couverture; il a d'ordinaire 7. à 8. pouces de gros: quand il soûtient les chevrons de la couverture

d'une tour on le nomme poinçon à Epy.

Faiste, ou faistage, c'est la piece de bois la plus élevée d'un comble, qui s'étend depuis la teste des poinçons de toutes les Fermes, & qui sert à soûtenir les extrémitez des chevrons qui viennent s'encastrer dans son arreste environ d'un pouce, & qui sont assemblez au dessus avec tenons, mortoises & chevilles de bois; l'épaisseur des faistes est d'ordinaire de 6. à 7. pouces.

Chevrons, ce sont des pieces de bois équarries, servant à soûtenir les lattes d'un comble, ils ont d'ordinaire 3. à 4. pouces de gros. Mais ceux qu'on appelle chevrons de fermes, qui sont posez au-dessus des Fermes, & qui portent sur les tasseaux & chantignolles, & dont une extrémité est élevée & enclavée dans la teste des poinçons, ont ordinairement 5. à 7. pouces de gros.

Tasseaux & chantignolles, ce sont de petites pieces de bois attachées sur les jambes de force pour soûtenir les pannes: elles

ont 7. pouces de gros.

Noms et mesures

qui servent à former les combles brisez.

Les noms des pieces de bois qui servent à construire les combles brisez; que l'on nomme à la Mansarde, sont les mesmes qui sont employées pour les combles à pignon, toute la difference de ces combles ne consistant qu'en la figure de leur ferme qui est triangulaire aux combles à pignon, & composé d'un triangle & d'un trapeze aux combles à la Mansarde, & de quelque pieces d'assemblages qui ont plus de gros à ces derniers, qu'aux premiers ainsi qu'il se pourra remarquer par le détail que nous en allons faire sur l'exemple d'une ferme d'un comble brisée que nous supposons avoir dans œuvre 27. pieds.

Tirant faisant l'office d'une poutre, à cause du plancher qu'il

porte à 15. à 19. pouces de gros.

Jambes de forces, ou arbaletriers, ils ont d'ordinaire 8. à 9.

pouces de gros.

Aisseliers ou liens ont 6. 7. ou 8. pouces de gros. Entraits, ou tirants, ont 7. 8. à 9. pouces de gros.

Poinçon, on luy donne 8. pouces de gros. Contre-fiche ont 6. à 7. pouces de gros.

Petits-Arbalestriers, ont 7. à 8. pouces de gros.

Faiste, il a 6. 7. ou 8. pouces de gros.

Panne du brisé où se reposent les chevrons, a de gros 7. à 8. pouces.

Chevrons, ils ont 4. pouces de gros.

Nous dirons avant que de passer outre, que toutes les pieces de charpente sont assemblées ensemble avec mortaises & tenons: & que sous le nom de mortaise, on comprend le trou que l'on pratique dans l'épaisseur d'une piece de bois, pour y recevoir le bout d'une autre piece lequel s'a ppelle tenon.

Noms et Mesures

DES PRINCIPALES PIECES D'ASSEMBLAGE, qui servent à former les Domes.

Dur donner un exemple facile des principales pieces de bois qui entrent dans l'assemblage d'un Dome, nous nous servirons du dome du Val-de-Grace de Paris, qui passe pour un des mieux proportionné de cette Ville, ayant 9, toises de diametre en dedans, & 21, toises sous la coupe.

Les grands tirants ou maistres entraits ont 20, pouces de gros. Les jambes de force ou arbalestriers ont 12, pouces de gros.

Les chevrons courbez ont 5. pouces de gros.

Les petits entraits, ou seconds entraits ont 16. pouces de gros. Les poinçons ont 12. pouces de gros.

La sabliere, ou le cordon du pourtour de la lenterne a 8.

pouces de gros.

Nous allons donner la largeur & la hauteur des autres Domes les plus considerables de cette Ville, afin que sur le gros des bois de charpente du Dome du Val-de-grace, l'on juge du gros de la charpenterie que doivent avoir ces autres Domes.

Le Dome des Jesuites de la ruë S. Antoine a 6. toises 1 de

diametre en dedans, & 21. toises de haut sous la coupe.

Le Dome des Religieuses de sainte Marie de la Porte S. Antoine a 6. toises de diametre, & de hauteur environ onze toises

lous la coupe.

Le Dome du College de Mazarin ou des Quatre-Nations, qui a son trait par dedans l'Eglise de la figure d'une ovale, à 7 toises : en son plus grand diametre, & son petit diametre de 5 toises. Le dehors fait un cercle qui a par sa partie inferieure 8 toises : de diametre, & 16 toises de hauteur dessous la coupe.

Le Dome de l'Assomption a 10, toises de diametre en-dedans,

& 18. toises de haut.

Le Dome des Invalides a 13. toises de diametre en-dedans, & environ 30. toises de hauteur sous la coupe.

Noms des principales Lucarnes et Fenestres, qu'on menage sur les toits & combles de toutes sortes d'édifices.

N sçait que dans les maisons des grands-Seigneurs, où il y a toûjours beaucoup de domestiques l'on ne peut pas les loger tous dans le bas de la maison, soit à cause de la petitesse du lieu, ou à cause du grand nombre des appartemens qu'occupent les maistres, ce qui oblige d'élever le plus souvent les toits fort hauts, ou de les briser à la Mansarde, pour y ménager des chambres lambrissées, on des galetas qui sont des manieres de greniers lambrissées, ou ouvertures qui servent de fenestres qu'on perce dans les toits, & combles de ces sortes d'édifices dont voici les principaux noms.

four de festier, c'est un trou menagé entre deux chevrons d'un toit, couvert d'une tuille saissiere, ou creuse qui est soûtenue par deux petits solins de plastre; on donne quelque sois à ce jour

le nom d'œil de beuf.

Oeil de beuf, c'est une maniere de petite senestre de figure ronde, & en ovale, percée dans un toit, ou proche du pied d'un comble: le plus souvent les yeux de beuf sont couverts par le haut & par les côtez d'une plaque de plomb taillée comme la tête d'un camail, ou enrichis de diverses moulures & autres ornemens d'architecture.

Lucarne Damoiselle, elle est toûjours faite de charpenterie, portant sur les chevrons du comble ou toit, & son comble est

d'ordinaire plat & de figure triangulaire.

Lucarne Damoiselle renversée, elle a son toit plat & en appentis pour se joindre au comble de l'édifice, ou à leur nouë ou jonction; elle a toûjours une goutiere de bois, ou pour le mieux une de plomb.

Lucarne Capucine, elle a d'ordinaire sa bayé ou ouverture de figure quarrée & couverté en crouppe de comble, ou en pavillon.

Lucarne Flamande, elle est construite de maçonnerie & à ses pieds droits posez sur l'entablement du gros mur. On luy donne le nom de quarrée, quand sa baye en a la figure, ou celuy de ronde quaud sa partie superieure est cintrée, ou enfin celuy de dombée quand elle est fermée en portion de cercle, & qu'elle est appuyée de consoles.

Console de Lucarne, c'est l'ornement qu'on fait en figure d'une

S renversée au côtez des pieds droits des lucarnes Flamandes.

Noms des principales parties des Couvertures.

A I S T E d'une couverture, c'est la partie la plus élevée du comble. Dans les couvertures de chaume, le faiste est enduit de terre, dans celles de tuilles, il est couvert de faistieres, & quelquesois de plomb. Aux couvertures d'ardoises le faîte est toûjours garni de plomb, & les Couvreurs ne le mesurent point à cause que ce sont les Plombiers qui couvrent les enfaitemens: les faîtes des couvertures de chaumes & de tuilles, sont estimez avoir un pied de pourtour, desorte que six pieds de long d'un faiste valent une toise superficielle.

Ruellée, c'est l'extrémité talutante d'un toit qui porte sur le pignon d'un gros mur, ou c'est le bord d'un comble qui ne s'accoste ou n'aboutit contre aucun mur: les ruellées sont d'ordinaire enduites de plastre, pour mieux retenir les tuilles ou ardoises qui sinissent le comble. Les ruellées dans la longueur d'un toit vont

toises pour pieds.

Arestier, c'est la vive arreste de l'angle saillant formé par la jonction de deux côtez ou pentes d'une couverture; les arrestiers ou vives arrestes sont toûjours couvertes de plastre ou de plomb pour entretenir les tuilles, ou les ardoises d'un comble: leurs toises courantes vont pour pieds: Aux combles pointus ou en pavillon il y a toûjours quatre arestiers.

Nouë, c'est l'angle rentrant que forme la jonction de deux toits, ou la goutiere qui se fait par la jonction de deux parties d'un comble; les nouës sont garnies de plastre ou de plomb, & leurs

toises sont comptées chacune pour un pied.

Egout, c'est la pente courbée du bas d'un toit, qui par sa saillie jette les eaux soin du gros mur. Les égouts d'un comble couvert de tuiles sont simples, ou doubles; les simples n'ont que deux ou trois tuilles à leur dernier rang, & leurs toises ne vont que pour un pied; les doubles en ont cinq, & sont comptées pour deux pieds.

Battellement, c'est le dernier rang de tuilles ou d'ardoises d'un égout, soit que ce rang soit simple ou double, par où les eaux d'un toit tombent dans une goutiere, ou dans un chaineau; les

battellemens vont pour un pied courant.

Solins, c'est l'enduit de plastre, ou la table de plomb qu'on pose à l'extrémité de la droite & de la gauche d'un toit pour accorder les tuilles ou ardoises contre le mur qui touche la couverture, ils vont pour un pied.

P iiij

232 LA GEOMETRIE PRATIQUE.

Filet de converture, ou petit Solin, c'est l'enduit de plastre qu'on fait au haut d'un faisse pour accorder les tuilles avec celles du faisse, ou contre un mur quand c'est un appenti, il va pour pied.

METHODE DE TOISER LA COUVERTURE DES APPENTIS.

REGLE. On vient à la connoissance de la superficie d'un appenti de la même maniere qu'on vient à celle de la superficie des figures rectilignes, c'est-à-dire, qu'on remarquera de quelle figure est l'appenti à mesurer. Car s'il est quarré ou quarré-long. On multipliera deux de ses côtez qui forment un angle droit l'un par l'autre, ayant auparavant ajoûté au côté qui fait sa longueur la largeur de ses ruellées, & à celuy qui fait la hauteur celle de l'épaisseur de l'égout & de son filet, le produit qui en viendra donnera le toisé de l'appenti proposé.

Mais si l'appenti est de la figure d'un trapeze, on additionnera ensemble la longueur de ses deux côtez opposez paralleles, y ayant ajoûté celle de leur ruellée, & leur somme totale se multipliera par la largeur de l'appenti, à laquelle on aura aussi ajoûté la largeur de son filet & celle de son égout, la moitié du produit donnera la superficie du trapeze, ou le toisé de la

couverture proposée.

Exemple. On veut toiser la couverture d'un appenti, qui est de la figure d'un quarré-long, dont la longueur est de 28 pieds

& sa largeur de 10.

En suivant la regle cy-dessus donnée, il saut à la longueur 28, pieds ajoûter 2, pieds pour les deux bords ou ruellées, chacune étant supposée large d'un pied, ce qui sera que la longueur sera estimée de 30, pieds; & à la largeur 10, pieds, on ajoûtera 2, pieds, sçavoir un pied, pour l'épaisseur de l'égout, & un pied pour le silet, ce qui sera que la largeur sera estimée de 12, pieds. Cela observé, on multipliera la longueur 30, par la largeur 12. (ces deux longueurs formant un angle droit) leur produit 360, sera le nombre des pieds quarrez que contient la couverture ou l'appenti proposé, que l'on aura en toises, divisant ces 360, par 36, nombre des pieds quarrez que contient une toise quarrée, & l'on trouvera 10, toises superficielles.

METHODE DE TOISER LES COMBLES A PIGNONS.

Rele. On vient à la connoissance de la superficie d'un toit à pignons, soit qu'il soit couvert de chaume, de tuilles, &c. en mesurant avec une toise, ou pour le mieux avec un cordeau sa longueur entre ses deux pignons, à laquelle longueur on ad-

joûtera ses deux ruellées.

Ensuite on mesurera aussi le pourtour de ce comble depuis un des bords de ses égouts jusqu'à l'autre, en passant par-dessus son faiste, puis à cette mesure on ajoûtera celle de ses deux égouts & le pourtour de son faiste : ce qui étant observé, on multipliera la longueur du comble avec ses ruellées (comme n'estant qu'une longueur) par le pourtour du comble augmenté de ses égouts & du pourtour du faiste, comme ne faisant qu'une mesure, le produit de

leur multiplication sera la superficie du comble.

Exemple. On veut sçavoir combien le comble d'une grange a de pieds, ou de toises en superficie, sa longueur estant de 40. pieds, & son pourtour de 32. Ainsi à la longueur du comble 40. pieds, on ajoûtera 2. pieds pour ses deux ruellées, de sorte que la longueur sera estimée de 42. pieds; ensuite au pourtour 32. on ajoûtera 4. pieds pour les deux égouts & silets du comble, ce qui donnera au pourtour 36. pieds, lesquels estant multipliez par la longueur 42. pieds, leur produit 1512. donnera le nombre des pieds quarrez que contient en superficie le toit ou comble de la grange: & si l'on divise ces pieds par 36. il viendra au quotient 42. toises.

On remarquera que dans le toisé de ces sortes de combles, il y en a qui ne veulent compter que demi-pied pour les filets, ruellées, mais l'on met dans son marché ce que l'on veut conforme au prix convenu : d'ailleurs, c'est une coûtume receuë de tout tems & qui est passée pour une Loy, que dans toutes sortes de couvertures, soit de chaume, de tuilles, ou d'ardoises, on ne rabat rien de leur toisé pour les tuyaux ou souches de cheminées, & pour les murs qui y passent, non plus que pour lucarnes, & c. qu'on y ménage de quelque figure qu'elles puissent être, se payant à part aussi-bien que les materiaux dont elles sont couvertes.

METHODE DE TOISER LES COMBLES A CHAPITEAUX.

Rele. On aura le toisé de la couverture d'une tour, d'une chapelle, d'une glaciere, &c. quand elles sont de la figure d'un chapiteau ou cone; en multipliant la circonference ou le circuit de la base du cone ou de la couverture, par son talu ou sa hauteur penchante, la moitié du produit sera le toisé de sa superficie.

Exemple. On veut sçavoir à un colombier combien son toit a de pieds ou de toises quarrées, le pourtour de son égout estant de 55. pieds, & la hauteur talutante de ce mesme toit se trouvant

de 15. pieds.

En suivant la regle cy-dessus donnée, on multipliera le pourtour du pied du toit ou de la couverture du colombier mesuré à l'endroit de son égout, de 55. pieds, par la pente de ce mesme toit 15. pieds; puis de leur produit 825. pieds, on prendra la moitié qui sera 412. pieds \(\frac{1}{2}\) pour la couverture du toit proposé, qui reduits en toises en les divisant par 36. (nombre des pieds quarrez que vaut 1. toise quarrée) donneront 11. toises, 16. pieds \(\frac{1}{2}\) pour la couverture du colombier.

On se ressouviendra qu'on ne rabat rien du toisé de ces sortes d'ouvrages, quoy que le pied de leurs giroüetes soit enrichi ou couvert de plaques de plomb, que l'on nomme d'ordinaire ensusures, & quoi-qu'on y ait encore percé des lucarnes, &c.

Methode de toiser les Combles pointus & en Pavillons à un ou à plusieurs épis.

Rele. On toise le comble d'un pavillon à un seul épi, en mesurant d'abord le pourtour des quatre côtez du bord de son égout, à laquelle mesure on ajoûte d'ordinaire 4. pieds pour les quatre arestiers, qui couvrent ses quatre angles, & leur somme totale donne celle du pourtour du comble; puis on mesure aussi en particulier la pente ou hauteur du comble, prise quarrément sur le toit du milieu de l'égout d'un de ses côtez jusqu'à l'epi ou poinçon du comble, & à cette hauteur on ajoûte celle de l'epaisseur de l'égout pour avoir la véritable hauteur du pavillon, avec cette hauteur on multiplie le pourtour du pavillon, la

moitié du produit donne le toisé du pavillon.

Exemple. On veut sçavoir combien le toit d'un pavillon quarré, qui est à un seul épi, a de pieds ou de toises de couverture. En suivant la regle cy-dessus donnée, on mesurera le pourtour de son égoût, qu'on trouvera (selon cet exemple) de 72. pieds, à cause qu'un chacun de ses quatre côtez est supposé avoir 18. pieds de long; & si on ajoûte à ces 72. pieds 4. pieds pour ses quatre arestiers, son pourtour sera de 76. pieds. Puis on mesurera quarrément la hauteur ou la pente de ce toit sur la couverture mesurée depuis le milieu d'un de ses égouts ou côtez, jusqu'à son épi, qu'on trouvera, selon cet exemple, de 12. pieds ausquels on en ajoûtera 2. pied pour son égout, ce qui donnera 14. pieds pour la hauteur cherchée : de sorte que si l'on multiplie le pourtour du pavillon 76. par sa hauteur 14. leur produit 1064. sera le nombre des pieds superficiels que contient la couverture du pavillon quarré; & si l'on divise ces pieds par 36. nombre des pieds quarrez que contient une toise quarrée, on trouvera qu'elle contiendra 29. toises quarrées & 20. pieds.

On viendra à la connoissance de la superficie d'un comble pointu à deux épis ou poinçons, en mesurant le contour de son milieu, auquel on ajoûtera la largeur de ses quatre arestiers pour ne faire qu'une somme totale, qu'on multipliera par le pourtour du comble mesuré de l'égout par-dessus le faisse, en répondant à l'autre partie de l'égout opposé, sans oublier d'ajoûter à ce pourtour les deux égouts & son faisse, pour ne saire ensemble qu'une somme totale: le produit de leur multiplication donnera le toisé

du comble pointu à deux poinçons.

Noms en General, de tout ce qui sert à couvrir les bastimens.

N sçait qu'il se fait differentes sortes de couvertures, comme de tuiles, d'ardoises, de plomb, de dalles, &c.

Le chaume est ordinairement employé pour couvrir les étables, granges, glacieres, &c. quand on n'y veut pas faire de dépense.

La tuille est presque en usage dans tous les pays pour couvrir les maisons, les Eglises, &c. On se servoit autresois de tuilles rondes ou creuses nommées faistieres, mais l'usage a fait recevoir la plate qu'on distingue en trois disserentes grandeurs, ou moules: celle du grand moulle a 13. pouces de long sur 8. pouces ½ de large, &c quand elle est employée avec soin, un millier de cette tuile doit saire environ 7. toises d'ouvrage en superficie. La tuile du moulebatard a 11. pouces de long sur 7. de large. On ne s'en sert plus que pour remanier ou reparer les vieux combles qui en ont été couverts: & la tuille du petit moulle a 10. pouces de long sur 6. de large, elle sert à couvrir les petits pavillons; un millier de cette tuile fait environs trois toises & demie d'ouvrage.

L'ardoise dont on se sert pour couvrir les Eglises, Palais, Hostels, &c. se fait de seuilles de certaines pierres bleuës qu'on tire dans des carrieres, dont les plus considerables en France sont à

Charleville, à Mezierre, & à Angers.

L'ardoise de Charleville & de Mezierre est grise & fort tendre, mais celle d'Angers est plus sine, plus noire & plus dure. Elle est taillée d'ordinaire sur quatre différentes grandeurs ou échantillons. Celle du premier échantillon qu'on nomme la grande quarrée-forte, & qu'on employe ordinairement dans les grands combles, à cause qu'elle donne moins de prise au vent, fait 5. toises de couverture par millier. Celle du second échantillon où la quarrée sine en fait $5\frac{1}{2}$ ou $5\frac{2}{3}$; & l'ardoise du troisséme échantillon où l'ardoise sine qui sert à couvrir les pavillons, fait 3. toises de couverture par millier; ensin celle du quatrième échantillon qu'on appelle la quartelle qui sert pour couvrir les domes, ne fait par millier que 2. toises ou 2. toises $\frac{1}{2}$ de couverture.

Le plomb sert d'ordinaire à couvrir les grandes Eglises, les terrasses, balcons, &c. & à enrichir les toits, ou combles des belles maisons. Dans les pays du Nord comme en Dannemarc, Suede, &c. au lieu de plomb ils se servent de cuivre dans les

lieux magnifiques.

Noms des principales parties

que l'on couvre de plomb aux combles d'ardoises.

U faiste ou enfaistement d'un comble quand il est couvert de plomb, son pied est d'ordinaire saçonné de moulures, & enrichi d'un membron ou d'une plaque, qui a quelque sois son extrémité découpée en campane ou sestons.

Vase d'ensaistement, c'est d'ordinaire une maniere de pot à l'antique fait de plomb, enrichi d'ornemens, d'où il semble sortir des fruits, &c. Il est mis sur l'extrémité des poinçons & des combles.

Ennusure, c'est la plaque de plomb qu'on couche sur le toit

au pied des vases d'enfaistement.

Bourseau, c'est une plaque de plomb qui couvre en rond la panne du brisé d'un comble à la Mansarde. Ce bousseau est ordinairement accompagné de plusieurs moulures, & d'un membron.

Nouë, ou goutiere de rencontre, elle est toûjours garnie ou faite de plomb dans les grands bâtimens pour faciliter l'écoulement

des eaux des deux toits qui s'y viennent rendre.

Chesneau, c'est un canal de plomb qui pose quelquesois sur les chevrons d'un comble, & le plus souvent sur l'entablement & en quelques endroits à côté du gros mur, servant à recevoir les eaux d'un comble pour les rendre dans une goutiere, ou par un tuyau de descente, il est quelquesois enrichi d'une bavette.

Bavette. c'est une bande de plomb au-dessous d'un chesneau. Goutiere de plomb, ou canon de goutiere, c'est un tuyau de plomb travaillé en sorme de canon, ou d'une autre sigure, & attaché par sa culasse dans le côté d'un chesneau, ou au bout d'une nouë dont

il reçoit les eaux qu'il jette fort loin du pied du gros mur.

Cuvette, c'est un vaisseau de plomb fait en maniere d'entonnoir, ou de quelqu'autre figure plus agreable, qui reçoit les eaux des ches-neaux, & des éviers ou canaux par où s'écoulent les eaux des cuisines, des chambres, &c. pour les rendre dans les tuyaux de descente.

Tuyau de descente, c'est un tuyau de plomb appliqué contre ou dans l'angle d'un mur, & quelquesois ensermé dedans, servant à recevoir les eaux des chesneaux, des cuvettes, & des eviers, qui s'y viennent rendre pour les conduire vers bas & les rendre le plus souvent par des gargouilles, ou petit tuyaux de sonte enrichis des blazons du proprietaire.

Noquets, ce sont de petites bandes de plomb pliées & attachées

aux jouës des lucarnes, lattis, & sur leurs consoles.

DDs PLOMBS Qu'ON EMPLOYE POUR COUVRIR

E Plomb est de tous les métaux le moins précieux, & le plus lourd, si on en excepte l'Or. Sa matiere est grasse & extrémement froide, ce qui fait qu'il s'en trouve peu dans les pays chauds.

Le plomb dont on se sert en France vient ordinairement d'An-

gleterre, de Suede, & des autres pays Septentrionaux.

Les Plombiers de ces quartiers reçoivent le plomb en saumon ou lingots, qui pesent chacun en particulier deux ou trois cens livres. Ils fondent & réduisent le plomb en tables de differentes épaisseurs selon qu'on leur commande, ou selon l'usage à quoy ils le destinent par le moyen de leur moulle & de leur rable ou petite planche, qu'ils sont courir le long & dedans leur moule, lorsqu'ils y ont jetté le plomb tout sondu par le moyen de leur poëlle ou cuiliere quarrée. On blanchit le plomb en messant dans la fonte de l'estaim sin.

Les tables de plomb dont on se sert pour couvrir les terrasses ou pour faire les bandes des chesnaux des combles, les canons de goutieres, &c. sont de plomb sans mélange, & ont d'ordinaire deux lignes d'épaisseur ou une ligne & demie: & celles du plomb blanchi qui servent à faire les enfaissemens des combles, amortissemens, bourseaux, ennusures arrestiers, bavettes de chesneaux, cuvettes, tuyaux de descentes, &c. ont une ligne $\frac{\tau}{3}$, ou tout au plus une ligne & demie d'épaisseur, si ce n'est aux tuyaux de descente & à leurs cuvettes à qui on donne plus d'épaisseur à cause de l'essort & de la charge des eaux.

Le plomb travaillé se vend à la livre, ou se paye au millier de

livres, y compris la façon.

Un pied de plomb en quarré d'une ligne d'épaisseur pese cinq

livres & demie.

Une toise de plomb en quarré de deux lignes d'épaisseur, pese

cent livre 1.

On remarque que le plomb devient plus lourd, plus il est longtemps sur un toit, ce que le vulgaire appelle plomb rasiné; & l'on tient que cette augmentation de poids procede de ce que le plomb ayant ses pores plus ouverts que ceux des autres métaux, se charge plus facilement des matieres nitreuses qui sont répandues dans l'air. La soudure qui sert à joindre les tables, & les pieces d'ornemens se fait par le mélange de deux lignes de plomb avec une d'étain fin, & cette soudure se paye à part.

Le vieil plomb fondu & remis en œuvre n'est compté par le

Plombier que pour - de ce qu'il estoit auparavant.

DES LARGEURS ES EPAISSEURS DES PLOMBS, qu'on pose sur les principales parties des toits, ou combles.

Es tables de plomb qu'on pose sur les ensaistemens ont d'ordinaire 16. à 20. pouces de largeur, sur une ligne ou sur une

ligne & demie tout au plus d'épaisseur.

Les plombs des vases d'enfaistemens, ou des figures & autres ornemens dont on enrichit d'ordinaire les poinçons ou extrémitez des épis des combles, n'ont point de largeur ni d'épaisseur déterminées, à cause que cela dépend du sujet qu'ils répresentent, le marché s'en fait à tant la livre, la façon de l'ouvrage y étant comprise.

Le plomb des ennusures a d'ordinaire une ligne d'épaisseur, mais sa largeur suit celle qu'on veut donner à l'ennusure, & à ses

ourlets, il en est de même pour le prix.

Les tables de plomb dont on se sert pour les bourseaux des combles brisez ont d'ordinaire de ligne d'épaisseur, afin d'estre plus facilement mises en œuvre: leur largeur doit estre en telle sorte qu'elle couvre toute la panne du brisé, & qu'elle puisse tenir à l'ourlet du membron qui y tient en dessous, on les paye à tant la livre, aussi-bien que la plûpart des plombs suivans.

Les bandes, ou lames de plomb, qui couvrent les arrestiers, ont un pied de largeur, cependant cette mesure n'est pas si bien déterminée qu'il ne s'en fasse de plus étroites & de plus larges, mais quand à leur épaisseur elle est ordinairement d'une ligne,

ou d'une ligne & demie.

Le plomb des nouës a d'ordinaire sa largeur égale à celle des arrestiers, c'est-à-dire, que sa largeur est de 12. à 15. pouces, & son

épaisseur d'une ligne, ou d'une ligne & demie.

Les tables de plomb pour les chesneaux des entablemens doivent avoir une ligne & demie d'épaisseur & mesme plus asin de mieux resister à la marche des Couvreurs qui ensoncent le plomb quand il est plus mince. Quant à leur largeur elle est de 15. 16. ou 18. pouces : le plomb de leurs bayettes n'a d'ordinaire qu'une demie ligne d'épaisseur, ou 3.

240 LA GEOMETRIE PRATIQUE.

Le plomb des goutieres à canons sans ornemens a deux lignes d'épaisseur, & ces goutieres sortent environs cinq pieds de leurs chesnaux: quand ces goutieres ont des ornemens, on en fait marché à la livre, la façon y estant comprise.

Les cuvettes de plomb, soit qu'elles soient en entonnoir ou d'une autre figure, sont appréciées à la livre, le prix des saçons y étant

compris. Les plus legeres pesent 50. à 60. livres.

Le plomb des tuyaux de descentes doit avoir une ligne ¿ ou deux lignes d'épaisseur; sa largeur se regle sur la hauteur des combles, & sur le nombre de ses tuyaux, mais les plus étroits ont d'ordi-

naire trois pouces de diametre.

Le plomb dont on couvre, en forme de capuchon, les veuës de faissieres à 1. ligne, ou 1. ligne \(\frac{1}{2}\) d'épaisseur, & 2. lignes, quand ces veuës sont percées au haut des combles qui sont fort élevez, afin que par son épaisseur il puisse conserver sa figure contre la violence des vents.

Le plomb des yeux de beuf qui sont ornez de moulures a 3-de ligne d'épaisseur, ou tout au plus 1. ligne quand les moulures sont

larges.

Le plomb dont on se sert pour le revestement des lucarnes & des consoles, a d'ordinaire une ligne d'épaisseur, & celuy qui est employé aux jouës & noquets, n'en a que les 3.

Le plomb des enfaittemens des lucarnes a une ligne d'épaisseur,

sa largeur suit d'ordinaire celle des arrestiers.

Les tables de plomb, dont on couvre les terrasses qui sont comme paralleles à l'horizon, & sur lesquelles on se promene ayant fort peu de pente pour l'écoulement des eaux, ont d'ordinaire deux lignes d'épaisseur, & mesme plus. Les terrasses, qui ont leur milieu un peu élevé en maniere de toit n'ont leur plomb que d'une ligne, ou d'une ligne & demie d'épaisseur.

Le plomb des balcons à d'ordinaire deux lignes d'épaisseur, &

se vend à la livre.

METHODE DE MESURER LES TOITS, qui sont couverts de plomb.

ONME les tables de plomb peuvent estre coulées plus fortes en un endroit qu'en un autre, ce qui pourroit exciter quelques contestations entre le Proprietaire du toit à couvrir, & le Plombier, si ce dernier les avoit posées en œuvre sans les avoit pesées auparavant en presence du Bourgeois; l'usage veut que les plombiers pesent, en presence du proprietaire, ou d'une personne

par luy commise, leur plomb avant que de l'employer.

Dans les marchez que font les proprietaires avec les Plombiers, pour couvrir de plomb, leurs balcons, terrasses, chapelles, domes, &c. ils font quelquesois autant de marchez disserents, que le plomb qu'on y doit employer doit avoir de disserents épaisseurs ou de dissemblables ornemens, & quelquesois ils n'en font qu'un à raison de tant la livre, pour le plomb uni, & pour le façonné. Mais dans l'un & dans l'autre de ces marchez le Bourgeois entend toûjours que le plomb saçonné soit travaillé conformement à ses modelles, & posé en place aussi-bien que l'uni.

De ce que l'on vient de dire, il est aisé de remarquer que les couvertures de plomb que nous venons de specifier ne se mesurent pas à la toise, mais qu'elles se payent à la livre, ou au millier de livres; & c'est ce qu'on a pratiqué dans la couverture de l'Eglise

de Nostre-Dame de Paris en cetre maniere.

Cette Eglise, dont nous avons rapporté l'origine & les dimentions dans le cinquième Livre de nôtre description de l'Univers, en parlant de la Ville de Paris, est couverte par 678. rangs de plomb, desquels 244. couvrent le comble de la nef; 234. occupent le dessus du chœur, & il y en a 200. pour les deux aîles, ou bras de la croisée.

Les rangs, qui y sont saits par des tables de plomb de disserentes longueurs pour saire une plus belle simmetrie; sont longs, ou ont de hauteur 47. à 48. pieds, & sont estimez chacun l'un portant l'autre, peser 1000. livres, ce qui fait que la couverture de cette Eglise a pesé 678000. livres de plomb neuf, & presentement l'on tient qu'elle devroit peser 679356. livres, à cause que le plomb a augmenté en poids environ d'une livre sur cinq cens.

Noms des grands Morceaux de Menuiserie.

Uo 10 ve la menuiserie s'étende sur une infinité de differens morceaux d'ouvrages, il nous suffira de dire icy que ces ouyrages se mesurent au pied, & à la toise, ou qu'ils s'entreprennent à forfait sur un dessein proposé, & que si l'on veut sur quelque morceau de menuiserie faire sculpter ou y appliquer des ornemens, cette sculpture se doit payer à part, ainsi qu'il sera dit dans la suite des pages.

Porte, c'est en general l'ouverture que lon pratique dans les murs, cloisons, &c. pour donner entrée & sortie dans quelque lieu; & en menuiserie, c'est la cloture de bois qui sert à fermer

cette ouverture.

Chambranle, c'est un ornement de marbre, de pierre, & le plus souvent de bois, que le Menuisser fait d'ordinaire de trois pieces appliquées en saillie contre les pieds droits, ou les côtez d'une porte, d'une cheminée, d'une alcove, &c.

Croisée de fenêtres, c'est le chassis dormant, où l'on attache

les panneaux des vîtres, & les volets qu'on y applique.

Lambris, c'est l'assemblage de plusieurs morceaux, ou pieces de menuiserie, comme pilastres, montans, panneaux, cadres, &c. qui étant assemblez, cachent un mur en tout ou en partie, y tenant lieu de tapisserie.

Cloison, c'est l'assemblage de plusieurs planches de menuiserie, comme montans & traversiers joints ensemble par languettes & reinures, servant à partager une grande pièce en plusieurs

chambres & cabinets.

Manteau de cheminée, en general c'est ce qui paroît d'une cheminée dans une chambre depuis le chambranle ou la baie de la cheminée jusqu'au plancher d'enhaut; en un mot, c'est le tuyau d'une cheminée par où s'évapore la fumée d'un âtre, & qui empêche qu'elle n'entre dans la chambre.

Platfond, c'est le dessous du plancher superieur d'une chambre, dont les solives sont cachées par de la menuiserie, ou par des lattes jointives recouvertes de plastre. On peint ordinairement sur cette menuiserie, ou quelquesois sur le plastre, un ciel, ou bien l'on y attache une toile sur laquelle on peint quelque dessein.

Parquet, C'est l'assemblage de plusieurs pièces de bois qui forment une espece de quarreau de bois à divers compartimens ser-

vant à plancheier les lieux qu'on veut tenir propres.

Compartiment, c'est un dessein, ou un ouvrage fait de plusieurs traits ou figures qui sont disposez avec symetrie pour orner les planchers, les lambris, &c.

Du PROFIL.

Il est bon de repeter icy que l'on appelle Profil, le contour, ou les extrémitez d'une coupe. On fait ordinairement les profils de carton, de bois, de serblanc, &c. Desorte que les profils servent de regle pour pousser en bois les moulures des chambranles, cadres, corniches, &c. Avec cette remarque, qu'un ouvrage en menuiserie est estimé d'autant plus cher, qu'il est plus chargé de Moulures; & comme ces Moulures ne suivent pas toûjours entr'elles les mesmes proportions que celles des ordres d'Architecture, nous donnerons icy les noms des Profils les plus en usage dans la Menuiserie, sçavoir

Profil à Doucine. Profil à Braiette de Suisse.

Profil à Quart de rond. Profil à Talon renversé.

Profil à Boudin, &c.

Noms des petits morceaux de Menuiserie.

PILASTRE, c'est en menuiserie, aussi-bien qu'en architecture,

une maniere de colonne quarrée.

Montans, ce sont des pieces de bois proportionnées à la force de l'ouvrage posées à plomb, & qui tiennent dans les lambris lieu de pilastres servant dans les assemblages à recevoir les panneaux.

Cadres, ce sont des bordures de differente épaisseur, qui ser-

vent à enfermer des panneaux.

Panneau, c'est un quarré de bois mince de 4. à 6. lignes ou de plus d'épaisseur selon l'ouvrage, qu'on enchasse ou retient par

ses languettes dans les reinures des montans.

Gorge, en architecture & en menuiserie se dit des moulures concaves. Mais dans les cheminées on donne ce nom à l'Attique ou à l'étenduë qu'il y a depuis le chambranle jusqu'à la corniche qui est au-dessous du manteau de la cheminée, & au-dessus des portes à deux ventaux.

Corniche, c'est une maniere d'entablement, qui couronne le lambris d'une chambre, chappelle, porte, gorge de chemi-

née, &c.

Basti, qu'on nomme aussi carcasse, c'est l'assemblage de plusieurs petites pieces de bois qui forment la figure du parquet.

Embrasement, c'est une maniere de lambris qui couvre les côtez ou l'épaisseur du mur que fait l'ouverture d'une porte, ou d'une croisée.

Socle, c'est une facon de piedestal, de soubassement, ou de plinthe, qui forme avec quelques moulures une retraite continuë qui a sa partie exterieure plate & quelque fois arrondie, qui sert comme de fondement à un Mur qui s'éleve à plomb sur l'extremité d'un autre Mur qui forme l'Escarpe d'un fossé.

On remarquera qu'on dit qu'une piece de bois a son extrémité coupée quarrément, quand ce bout est coupée à l'équerre, &

à onglet quand il est de travers ou en fausse équerre.

Noms et epaisseurs des Portes de Menuiserie.

PORTES Bourgeoises, sont celles qui serment les entrées des maisons ordinaires, & de leurs sales, chambres, &c.

Elles se font de plusieurs hauteurs, mais elles n'excedent gueres 6. pieds, & ces sortes de portes se subdivisent en petites, moyen-

nes & grandes.

Les petites portes bourgeoises, servent à communiquer d'un appartement dans un autre par des escaliers dérobez; elles sont d'ordinaire sans ornemens, leur largeur est de 2, pieds à 2, pieds ½ sur cinq ½ de hauteur, elles portent 14, à 15, lignes d'épaisseur.

Les moyennes portes bourgeoises, sont de 6. à 7. pieds de hauteur, sur 2. pieds & demi ou 3. de largeur; leur épaisseur est différente selon qu'on les veut enrichir, mais les plus épaisses n'ex-

cedent pas un pouce deux tiers.

Les grandes portes bourgeoises, sont celles qu'on employe pour la fermeture des allées, salles, chambres, bibliotheques, &c., elles sont quelquesois ornées de cadres & environnées de chambranles enrichis de gorges, & de corniches; elles portent 10. à 12. pieds de hauteur sur 5. à 6. de largeur, & se ferment le plus souvent par deux ventaux ou battans qui ont tout au plus 2. poucces d'épaisseur.

Les portes bâtardés, sont celles qui ont leur largeur au-dessus de six pieds, mais qui n'en ont pas assez pour donner entrée à un carosse. Il s'en fait à un vanteau & à deux, dont la plus

grande épaisseur n'excede pas 2. pouces ½.

Les portes cocheres, sont celles qui ont depuis 8. jusqu'à 10. pieds d'ouvertures estant propres pour faciliter l'entrée aux carrosses: elles se ferment à deux ventaux, & dans l'un de ses ventaux est d'ordinaire menagé un guichet ou petite porte, qui se proportionne à la largeur de 2. à 3. pieds sur 4. à 5. de hauteur. Quand à l'épaisseur des ventaux des portes cocheres aussi-bien que de la porte du guichet, ils n'ont point de mesures determinées, cela dépendant de là force qu'on seur veut donner.

Les portes de menuiserie de telle grandeur qu'elles soient, ne se mesurent ni au pied, ni à la toise, elles s'entreprennent à sorfait sur un dessein arresté entre le Bourgeois & le Menuisier. METHODE DE MESURER LES CHAMBRANLES, GORGES, &c.

R EGLE. Les chambranles de menuiserie, & mesme de toute autre matiere, se mesurent au pied ou à la toise courante par le milieu de leur largeur, cette largeur ayant esté déterminée avant le marché, par un profil ou dessein approuvé du Bourgeois.

Exemple. Un particulier desirant faire faire une demie douzaine de chambranles de portes qui ayent 1. pied de largeur sur 3. pouces d'épaisseur, demande à son Menuisser combien chaque chambranle aura de pieds ou de toises courantes, l'ouverture de cha-

que porte ayant dix pieds de haut sur 5. de large.

En suivant la regle cy-dessus donnée, & en se souvenant que les chambranles sont toûjours composez de trois pieces, sçavoir des deux qui servent de pieds droits & du travers qui couvre le dessus de la porte, on mesurera la longueur de ces trois pieces, (soit sur le dessein par le moyen de son échelle, ou estant en pied) par le milieu de leur largeur, l'on trouvera que (selon cet exemple) chaque chambranle aura 27. pieds, ou quatre toises courantes & demie, à cause que chaque montant du chambranle a 10, pieds & \frac{1}{2} de hauteur, par son milieu, & la traverse a 6. pieds de longueur. La regle dit qu'il faut mesurer les pieces du chambranle par le milieu de leur largeur, à cause que si on les mesuroit par leur côté interieur de l'ouverture, on trouveroit que celui dont nous parlons n'auroit que 25. pieds, & que si on le mesuroit par son bord exterieur, qu'il en auroit 29. ce qui causeroit de l'erreur tant de part que d'autre.

La gorge qui est au-dessus du chambranle se mesure au pied ou à la toise quarrée, soit que cette gorge soit platte ou en arc, ou fort creuse, en additionnant les sommes de la longueur de ses deux grands côtez mesurez selon les retours de la gorge, pour multiplier la moitié de leur somme totale par la largeur ou hauteur de la gorge prise par le moyen d'un fil qu'on sera descendre dans le milieu de la gorge du haut en bas, en enfonçant ce fil selon la courbure ou la concavité de la gorge, le produit de la multiplica-

tion donners en mesure quarrée celle de la gorge,

METHODE DE MESURER LES CORNICHES.

Les corniches se distinguent ordinairement en Corniche droite, en

Corniche à retours, & en

Corniche à resauts.

Corniche droite, c'est celle qui a toutes ses moulures poussées

d'un même trait ou en ligne droite.

Corniche à retours, c'est celle qui est formée de plusieurs pieces qui se joignent indirectement par leurs onglets ou extrémitez coupez en fausse équerre.

Corniche à resauts, c'est celle qui a quelqu'une de ses parties en saillie, ou qui avance avec des retours en quelques endroits de

sa longueur.

Les corniches de menuiserie, & mesme de marbre ou d'autre matiere, se mesurent en general comme les chambranles au pied ou à la toise courante, en les mesurant par le milieu de leur largeut dans toute leur longueur, y compris les retours & resauts.

Exemple. On veut toiser une corniche à resauts.

En suivant ce que nous venons de dire, ou ce que nous avons pratiqué dans la page précedente, en parlant des chambranles.

On mesurera par le milieu de sa largeur toute sa longueur, & cela avec un fil, & de cette maniere on aura en pieds, ou toises courantes, la quantité qu'en a la corniche proposée à mesurer.

METHODE DE MESURER LES LAMBRIS.

Es lambris de menuiserie se distinguent ordinairement en Lambris d'appuy, en

Lambris de demi revetement, & en

Lambris de revétement.

Le lambris d'appuy, est celuy qui n'a que trois pieds ou trois pieds & demy de hauteur, c'est-à-dire, qui ne passe pas la hau-

teur de l'appuy des croisées ordinaires.

Le lambris de demie revêtement, c'est celui dont la hauteur ne passe pas la hauteur de la gorge de la cheminée, & audessus duquel (pour cacher le mur) on pose des cuirs dorez

ou de la tapisserie de laine, d'étofe, &c.

Le lambris de revêtement ou de hauteur, est celuy qui couvre tout le mur. Il est d'ordinaire enrichi de pilastres, de cadres ornez de divers compartimens. Son pied est soûtenu, comme les autres, par un socle ou une manière de piedestal continu & couronné d'une corniche sur laquelle l'on pose des porcelaines, des bustes,

& autres pieces.

Les lambris d'appuy & de demi revétement se mesurent au pied, ou à la toise courante, conformément au dessein arresté entre les Bourgeois & le Menussier, leur longueur étant mesurée selon le contournement, ou enfoncement des croisées, & saillies des jambes de forces quand il s'en rencontre, sans avoir égard à la hauteur des appuits qui doit estre specifiée distinctement dans le devis ou marché, avec les ornemens qu'on y veut faire à tant le pied ou la toise courante, selon le dessein qu'on en a arresté.

On mesure les lambris de revêtement ou de hauteur, au pied ou à la toise quarrée dont les 36, pieds sont une toise quarrée.

En multipliant la longueur du lambris mesuré selon ses contours par sa hauteur, le produit en sera le toisé en mesures quarrées.

Dans ces sortes de toisez la corniche, qui fait le couronnement du lambris, doit estre specifiée en particulier pour éviter toutes sortes de debats, aussi-bien que la sculpture & la derure.

METHODE DE MESURER LE PARQUET.

E Parquet, est l'assemblage de plusieurs pieces de bois qui forment des carreaux à divers compartimens, dont les principales pieces sont le basti, &

Les Panneaux,

Le basti d'un Parquet, qu'on nomme aussi carcasse, est une maniere de chassis d'un pouce, d'un pouce & demi, ou de deux pouces tout au plus d'épaisseur, sur trois pieds en quarré.

Les panneaux d'un parquet, sont de petites planches d'un pouce d'épaisseur & plus, afin d'avoir assez de force pour résister à l'humidité des planchers, ou pour n'estre point sujets à se tour-

menter & à se caver.

Soit que le parquet ait une figure quarrée, ou une autre figure poligone, il est d'ordinaire separé l'un de l'autre, par une frise ou bande de bois de la mesme épaisseur que le basti.

Les frises & le parquet se posent & s'arrêtent avec des cloux à teste perduë, ou avec des chevilles sur les lambourdes ou petites

solives qui sont maçonnées à fleur de l'air des planchers.

On mesure le parquet posé en place y compris les lambourdes fournies par le Menuisser, au pied ou à la toise quarrée, les 36 pieds faisant une toise quarrée.

En multipliant (comme dans la mesure des superficies) la longueur du lieu par sa largeur, le produit en donnera le toisé en

mesure quarrée.

On remarquera que l'enfoncement des croisées se mesure, ou se toise à part, pour estre ajoûté à la somme du toisé; ou s'égalise pour les saillies des portes, cheminées, &c.

METHODE DE TOISER

les croisées ou chassis de Menuiserie.

Uovou'en general on appelle croisees toutes les bayes ou ouvertures des oros murs

ouvertures des gros murs.

Il est bon neanmoins de remarquer qu'en menuiserie, sous le nom de croisée, on n'entend parler que du basti qui porte dans des chassis les panneaux des vîtres d'une fenestre, & que ces croisées sont

à panneaux, à carreaux de verre, & à chassis de papier.

Les croisées à panneaux, sont celles qui portent dans leur basti quatre ou six panneaux de vîtres dont le verre est d'ordinaire couppé en lozange, en quarre, ou en divers compartimens. Le basti de ces sortes de croisées est fait de montans, de travers, & d'un migneau, ou meneau, qui forme une croix composée de son montant & de son travers. Quand le basti d'une croisée est scelé dans les pieds droits de la baye ou fenestre, alors la croisée se nomme un chassis dormant.

Les croisées à carreaux de verre ou à petit bois, ont d'ordinaire leurs petits montans & travers, arrondis entre deux quarrez avec une reinure au milieu pour recevoir le verre qu'on y fait tenir par le moyen du plomb, ou du papier qu'on y cole, qui environnent les carreaux, & qu'on fait encore tenir aux angles, par des caboches ou pointes de cloux de fer à cheval. Ces sortes de croisées que l'on nomme d'ordinaire à meneaux ont deux batans ou côtez, qui ferment sur un meneau, & principalement quand elles servent de fermeture aux croisées qui descendent jusques sur les planchers, comme sont celles des portes des jardins, perons, &c.

Les croisées ou chassis de papier, ont d'ordinaire leur petit bois plat & ces sortes de croisées se nomment ordinairement chassis à papier; leur basti quoyque composé d'autant de pieces que celuy des autres, est néanmoins bien plus foible à cause du peu de

charge qu'il a à porter.

Aux deux premieres sortes de croisées, & à leurs montans du côté des pieds droits des fenestres, on attache quelquefois des volets, ou guichéts, qui sont des bastis à panneaux de bois, qui couvrent ou enferment le chassis des vîtres pour empêcher que le jour n'entre dans le lieu où l'on n'en veut pas.

Les croisées se mesurent à tant le pied ou la toise quarrée; l'étenduë des quarrez & la façon des petits bois estant auparavant

specifiées.

Du Fer, et de ses Mesures.

E Fer est le métail le plus dur, le plus sec, & le plus dissicile à fondre de tous les métaux; il est engendré de vif argent, d'un sel & d'un soulfre impurs, ce qui le rend sujet à la rouille.

On trouve le fer dans les terres des minieres de ce métal en grains & en masse, que l'on fond aux forges à force de seu, pour en separer la terre, & en faire des gueuses, des canons, des boulets d'artillerie, des bombes, des enclumes, des plaques de cheminées, des pilliers de bouriques, des esseux, des barres, &c.

Geuse, c'est le nom qu'on donne à un gros lingot de ser, quand il sort de la sorge, ayant presque toûjours sa figure triangulaire, & pesant depuis trois mille jusqu'à cinq ou six mille livres. On façonne ces gueuses dans les fonderies qui sont des lieux ménagez dans les sorges, pour, avec l'aide d'un gros marteau qu'un moulin remuë, sendre ces masses de ser se en forger des pilliers ou barres propres à soûtenir le poitrail des boutiques, & pour en faire des essieux de charettes, des ancres de vaisseau, des verges, &c.

Verges, sont des barres de fer, servant à faire des menus

ouvrages.

Le fer s'amolit au feu, & y étant mis plusieurs fois & battu, il en devient doux, mais en le lasssant refroidir dans l'eau il se durcit, & la trempe en est plus forte, principalement si on le plonge dans le jus de refort ou de rave.

On appelle fer doux, celui qui a son grain petit, égal, & peu pailleux: & l'on nomme fer aigre, celui qui a son grain inégal,

& chargé de pailles.

Le fer-blanc est du fer doux battu & réduit en feuilles bien deliées, & trempées dans un peu d'eau forte, & ensuite dans de l'étaim fondu,

Le fer s'étame en blanc avec des feuilles d'étaim, & se noir-

cit au feu avec de la corne,

On remarquera que l'acier est une espece de ser rasiné à la sonte par le moyen de l'eau qu'on jette incessamment dessus, quand il est ardent à dessein de l'éteindre, ce qui le rend plus dur, mais aussi plus sujet à se casser ou à se rompre,

252 LA GEOMETRIE PRATIQUE.

Le fer se distingue d'ordinaire chez les marchands & ouvriers

en fer quarre & en fer plat.

Le fer quarré, est de plusieurs sortes, comme celui qu'on appelle le gros ser, le ser bastard, le fer commun, le fer de carillon, &c.

Le fer plat ou applati, se subdivise en ser en seuilles, en ser

en lames, en fer à la mode, &c.

Le gros fer, que l'on nomme d'ordinaire fer de courçon, a depuis un pouce jusqu'à trois de gros, ou de face dans son quarré, il sert aussi-bien que les suivans à faire des tirans, des grilles, & tous autres ouvrages où il faut du fer droit.

Le fer bastard, est de douze jusqu'à dix-huit lignes de gros.

Le fer commun, a d'ordinaire un pouce de gros.

Le fer de carillon, est depuis huit lignes jusqu'à dix de gros.

Le fer applati en feuilles, que les ouvriers nomment de la tolle, & dont ils font le corps des ferrures, des plaques, des pentures, & presque toutes les utensiles de ménage, a une ligne

d'épaisseur sur 1. pied de longueur.

Le fer en lames a son épaisseur, selon les differens ouvrages où l'on l'employe, n'ayant quelquesois qu'environ une demie ligne, principalement quand c'est pour faire des enroullemens, seuïllages, & autres ornemens dont on enrichit les balcons, grilles, blazons, &c.

Le fer à la mode, est celui qui a trois ou quatre lignes d'épaisseur, sur 20. à 24. lignes de largeur, estant d'ordinaire employé pour terminer les angles ou balustres des rampes & autres

ornemens où il faut beaucoup de force.

Les Ouvrages de fer se marchandent à la piece, à la livre, & le plus souvent au pied, à la toise courante, ou à forfait, qui est le mieux.

Noms des principales pieces d'Ouvrages de grosfer, qui se payent à la livre.

Es Serruriers dans les ouvrages de fer qu'ils employent pour les bâtimens, les distinguent ordinairement sous les noms des ouvrages de gros fer, de fer travaillé, de ferrure de porte, & de celle des croisées.

Les noms des principales pieces qu'ils font de gros fer,

Les Corbeaux.

Les Tirans,

Les Ancres.

Les Arpons.

Les Equerres.

Les Boulons.

Les Bandes de Tremies.

Les Etriers.

Les Barreaux.

Les Chevilles.

Les Dents de Loup.

Les Fantons pour les cheminées.

Les Grilles, &c.

Toutes ces pieces d'ouvrage, leur longueur, grosseur, figure, & façon étant déterminées, & mesme le tems & les moyens de les poser en place y estant compris, sont payées à l'ouvrier au poids à tant la livre, ou le cent de livres.

Noms des principales fieces des Ouvrages de fer travaillé.

N appelle d'ordinaire fer travaillé, toute sorte de grosseur de server, se de le contourner, ou de le river pour suivre le dessein qu'il a entrepris tant pour la fabrique des grilles, se des portes, que pour les rampes d'escaliers, balcons, sec. le marché de ces sortes d'ouvrages, la grosseur du fer, se l'ordre des ornemens étans déterminez, on en fait quelquesois le prix à la livre, mais le plus souvent c'est au pied ou à la toise courante, l'ouvrier étant toûjours obligé de poser son ouvrage en place, à moins que le contraire ne soit specifié dans le Devis.

Mais quant aux couronnemens, blasons, chissres, &c. qui ne se répetent point, & qui se mettent sur les premiers ouvrages dont nous avons parlé ci-dessus, on en fait d'ordinaire le marché à part, & ils se payent plus ou moins selon l'habileté de l'ouvrier.

Quant aux fermetures des portes, croisées, &c. qui sont composées de pentures, de gonds, de serrures, de gaches, cless, marteaux, &c.

On en fait le marché à la piece, ou à la douzaine, ce qu'on appelle, comme nous avons déja dit plusieurs fois, à forfait.

Noms des principales parties des Ouvrages de Peinture.

Uoique l'excellence des ouvrages de peinture confiste uniquement dans le génie du peintre, dans la correction du dessein dans la beauté des couleurs, dans le clair obscur ou l'intelligence des lumieres, & dans la delicatesse du pinceau, & non pas dans la quantité de la matiere que les peintres y employent, ce qui fait d'ordinaire une des principales parties des autres Arts; néanmoins (pour ne rien obmetre de ce qui peut être mesuré) nous parlerons en general de ce que l'on mesure dans la peinture, dans la sculpture & dans la dorure.

Les ouvrages de peinture se distinguent en figures & en or-

nemens.

Les ornemens se subdivisent en grotesques & en paysages. Sous la figure sont compris le portrait & l'histoire, les uns, & les autres se peignent en détrempe, à fraisque, à l'huile, en camoyeu, &c.

Paysage, est une representation ou un aspect d'un pays, & même d'un territoire avec ses maisons, bois, rivieres, forests, &c.

Portrait, c'est la representation d'une personne en pied, à de-

mi-corps, en buste, &c.

L'Histoire en peinture se dit d'un tableau qui represente plusieurs personnes qui commencent, qui font, ou qui déterminent une action qui se passe entr'elles.

Fraisque ou fraique, c'est une peinture à l'eau couchée sur un enduit de muraille dont le mortier, ou le plâtre est encore frais.

Détrempe, c'est une peinture, dont les couleurs sont délayées avec de l'eau & de la colle; au défaut de colle on y mêle de la gomme.

Peinture à l'huile, c'est celle dont les couleurs sont broïées avec de l'huile de noix, à cause que cette huile a la qualité de se

secher plus vîte que toute autre.

Camoyeu, c'est un dessein ou un tableau peint d'ordinaire de deux ou d'une seule couleur sur un sond d'azur, dor, &c. Pour y faire détacher les figures, on se sert des teintes plus ou moins sortes de la mesme couleur.

Remarques sur la mesure des Ouvrages de Peinture.

S'IL y a quelque chose dans la nature qui soit difficile à mesurer par les regles de la Geometrie, on peut dire que c'est la

peinture, la sculpture, & la dorure.

Quoique la peinture soit un art d'une tres-grande étendue, puisqu'il n'y a rien dans la nature de visible, qu'elle ne puisse representer; cependant ceux qui s'y appliquent sont d'un génie & d'une capacité si differente, qu'on ne peut donner de regle pour l'estimation de leurs ouvrages, & encore bien moins pour les mesurer. Il y en a qui ne sont propres que pour les portraits; d'autres n'ont le génie que pour la belle composition d'un grand sujet, comme d'un triomphe, d'une bataille, &c. quelques-uns réussissement qu'à peindre des animaux ou des fleurs; ensin il y en a qui n'ont pour but que la representation d'un paysage où ils entrichissent sur la nature mesme.

Par là il est aisé de juger qu'il est impossible de mesurer au pied, ou à la toise courante, ces sortes d'ouvrages; & qu'à proprement parler la Geometrie ne peut s'étendre que sur les peintures d'ornemens, c'est-à-dire sur les grotesques, sur les frises, sur les corniches, bordures & autres pièces de cette nature, encore faut-il faire une grande difference entre l'ouvrage d'un copiste & celui d'un habile homme qui travaille d'invention.

Nous dirons donc qu'il est hors d'usage de mesurer au pied ou à la toise, les tableaux de portraits, d'histoires, & de paysages; & que s'il y avoit quelque chose à mesurer en peinture, au pied, ou à la toise courante, ce seroit des frises, des corniches, & c. où

les mesmes ornemens sont repetez plusieurs fois de suite.

METHODE DE MESURER LA PEINTURE D'IMPRESSION.

Mpression se dit en peinture de deux ou trois couches de colle saite de rognures de gands, dans laquelle on a broïé de l'ocre rouge, ou d'autres couleurs pour couvrir, remplir, & boucher les sils, coutures, trous & autres concavitez qui se peuvent trouver dans les toilles, planches, & autres sujets destinez pour saire des tableaux; & en mesme temps pour rendre les toiles, les planches, &c. de ces tableaux plus unis, asin que les couleurs y prennent facilement, & ne soient pas sujettes à s'écailler comme il arrive quand on n'a pas eu ces sortes de précautions.

Peinture d'impression, que le vulgaire nomme barbouillage, est un mélange d'une ou de deux sortes de couleurs, soit blanches, vertes, &c. delayées, ou broyées, avec de l'huile de noix: quand on veut faire cette impression à l'huile, on delaye les couleurs avec de l'huile; quand on la veut faire en détrempe, on se sert

d'eau & de colle à la place d'huile.

Comme cette sorte de peinture d'impression, tant à l'huile, qu'à la colle est employée en grande quantité, tant pour barbouiller les portes des salles, escaliers, balcons, &c. que pour les grilles, cabinets, espaliers des jardins, &c. où il ne saut pas grande adresse pour manier une brosse; c'est ce qui a donné lieu de mesurer cette sorte d'ouvrage à la travée ou à la demie travée. Chaque travée étant de 216, pieds quarrez. Mais le plus seur tant pour le bourgeois que pour l'ouvrier est de faire un marché à forfait pour tout l'ouvrage à raison de tant de couches.

On observera que si dans ces sortes d'impressions on seint des cadres, moulures, & quelqu'autres ornemens de peinture ou de sculpture, on mesure en particulier ces ornemens au pied ou à la toise courante, & quelquesois on les évalue au cadre ou supersi-

cie selon leur quantité & leur largeur.

Noms et mesure des principaux Ornemens de Sculpture.

L de persuader par le secours des couleurs, se divise en ouvrage d'ornemens, en ronde bosse, & en bas relief.

Les ornemens de sculpture sont presque infinis, & voici les

noms des principaux.

Les Grains.

Les Fleurs.

Les Feuilles.

Les Palmites.

Les Palmes.

Les Rinceaux.

Les Platebandes.

Les chiffres.

Les Blazons.

Les rais de cœurs, &c.

La ronde bosse comprend en general & en particulier toutes sortes de figures humaines & d'animaux qui sont isolées, ou détachées des murs, niches, &c.

Les bas reliefs sont ordinairement des tables de marbre, ou d'autre matiere, sur lesquelles sont representées quelques histoi-

res relevées en demi bosse, ou basse taille.

Pour ce qui est de la mesure de ces ornemens, quand il y en a quantité à faire, & sur de longues pieces ou côtez comme sur des sousbassemens, piedestaux, colonnes, chapiteaux, astragales, frises, corniches, chambrales, quadres, bordures, torcheres, &c. pour ne point se tromper dans leurs évaluations & prisées à tant le pied ou à la toise courante; on en fait faire un modele d'environ un pied de long; ou quand c'est pour des pieces à plusieurs faces, on se contente d'en faire un demi pied dans toute la hauteur, & sur ce modelle où est marqué un ressaut (s'il y en a dans l'ouvrage) on fait marché à tant le pied, ou à la toise, qui est toûjours sousentenduë courante.

On observera que quand l'ouvrage s'étend en superficie comme sont les panneaux ou montans, &c. les Sculpteurs entreprennent le tout à forfait, ce qui est d'ordinaire le meilleur & le plus

seur, tant pour le Bourgeois que pour l'Ouvrier.

DE LA DORURE.

les pierres, ou dans le sable des rivieres qui en sont les mines. Les grains d'or sont de la figure des pepins de melons, & de citrouilles: les uns sont plats, les autres ronds, ou longs de la figure des œuss.

On separe les grains d'or de la terre, ou de la vase (qui est une manière de bouë des rivieres où ils se trouvent) par le moyen des lescives ainsi que les Orsevres ont accoûtumé de nettoier les

cendres, & les ordures où ils travaillent.

L'histoire raconte qu'en 1502. Christosse Colomb, en revenant de la découverte de l'Amerique, apporta des grains d'or, qui pesoient chacun deux marcs & quatre onces, ou une livre & un quarteron.

L'or dans la dorure se distingue, en or de coquille, en or

moulu, en or mat, & en or bruni.

L'or de coquille, est celui dont se servent les Enlumineurs d'e-stampes, & avec lequel on écrit en lettres d'or; on l'applique

avec un peu d'eau de gomme ou d'eau de savon.

L'or moulu, est de l'or réduit en chaux, qui sert à faire le vermeil doré. L'or moulu que les ouvriers appellent Amalgamé, se fait en reduisant l'or en chaux ou en paste, par le moyen du mercure ou vif argent, sur le seu & dans le creuset.

L'or mat, est de l'or qui ne brille point, sa surface estant comme raboteuse & mal polie, ce qui arrive à l'or en seuïlles

quand il est pose sur l'assiette dont on couvre les ouvrages.

L'or bruni ou lisse, est celui qui est poli & luisant sur l'assistete, qui de matte, a esté rendu clair par le moyen du brunisoir, de la

dent de loup, ou par des caillous préparez.

Assette, est une composition saite de bossin, ou terre d'Armenie, mêlée avec de la sanguine sine, de la terre d'ombre, de la gomme adragante, ou Arabique, de la colle de Flandre, &c du savon de castres.

On observera que l'assiette, qu'on nomme simplement bol en dorure, ne se met sur les bois qu'aprés deux ou trois couches de blanc d'Espagne, & que ce bol a la proprieté de haper ou de bien recevoir la seuïlle d'or, principalement quand il est mouïllé d'eau claire.

REMARQUES SUR LA MESURE DES OUVRAGES de Dorure.

N dore en plusieurs manieres, comme à la colle, à seu, à l'huile, & au bol.

Ceux qui dorent à la colle, ou au deffaut de colle avec de la gomme, sont, comme nous avons dit dans la page précedente, les Enlumineurs, & ceux qui écrivent en or sur le parchemin & papier, leurs ouvrages se payent à la piece ou au cent de lettres.

Ceux qui dorent à feu, le font à petit fer comme sont les Relieurs, ou Doreurs sur tranche, les Gaigniers, &c. ils sont marché de leur ouvrage à la piece, ou à la douzaine : & ceux qui dorent à seu sur métaux comme sont les doreurs & argenteurs de métaux, sont marché de leurs ouvrages à forfait, ainsi nous ne prétendons pas parler icy de ces sortes de dorures, mais bien des grands morceaux de menuiserie lisses ou enrichis de moulures, & d'ouvrages de sculpture.

On mesure les longues piéces d'ouvrage qui sont lisses, ou avec moulures comme sont les corniches, &c. au pied, ou à la toise courante, & le plus souvent à la toise quarrée : quand ce sont des ouvrages unis, on prendra leur longueur, ou hauteur quand ils ont des onglets par le milieu de leur longueur qu'on multipliera par leur largeur, le produit en donnera la mesure au

pied ou à la toise courante.

Mais si ce sont de grands morceaux de lambris avec saillie & mesme suite d'ornemens, on multipliera leur hauteur par leur largeur mesurées avec un sil qu'on aura tendu & ensoncé selon

les ressauts ou saillies des pilastres, gorges, &c.

Quand les ouvrages sont à fond blanc ou d'une autre couleur, & que les filets & gorges sont separez & dorez : chacun de ces membres ou moulures dorez se messure en particulier, en multipliant leur longueur par leur largeur, l'addition de tous les produits donnera le toisé des dorures proposées.

Ce que nous disons pour les ouvrages dorez se doit entendre de

mesme pour ceux qui sont bronsez.

Methode de Mesurer la Dorure des Figures, & des Ouvrages qui sont enrichis d'ornemens.

I L n'y a point de regles précises pour la quantité d'ornemens qu'un ouvrage doit avoir, cela dépendant plus de la volonté du Bourgeois, ou du gout du Sculpteur que de la conduite du Doreur, dont tout l'Art ne consiste qu'à bien reparer l'ouvrage du Sculpteur, à faire une bonne assiette, & à dorer d'un bel or, qu'il doit brunir dans les endroits les plus élevez & où le jour porte davantage selon que l'ouvrage le demande, tant sur les graines, feuïlles de resens, cartouches, &c., qu'aux extrémitez des draperies des figures.

On mesure la dorure des ouvrages qui ont des ornemens, en examinant comment ils sont reparez; car plus un ouvrage est delicat & reparé avec soin, plus la dorure augmente de prix, & ce prix ne peut être jugé que par gens du métier ou qui y soient bons connoisseurs, c'est pourquoy le marché à forfait de ces sor-

tes d'ouvrages est le meilleur.

Il y en a néanmoins qui veulent mesurer la dorure des figures, & des ornemens, en les couvrant de papier mouillé fort mince qu'ils ensoncent dans toutes les concavitez des jointures, plis des drapperies & ornemens, pour en avoir par ce moyen la superficie qu'ils mesurent aprés selon les regles de la Planimetrie; mais cette voye est sujette à beaucoup d'erreurs, à cause que le papier ne peut pas se glisser partout comme pourroit faire un linge mouillé qui n'est pas si aisé à se casser en le retirant, mais qui aussi le dessaut de faire de plus gros plis, ce qui fait que ces pratiques (quoi qu'ingenieuses) sont toûjours plus de tort au Doreur, que de prosit.

Du Verre en general.

E VERRE est un corps diaphane ou transparent, qui parti-cipe des pierres & des métaux.

Le verre se fait par le moyen du feu avec des cailloux blancs, & reluisans, ou avec du sable blanc bien lavé, dans lequel on mêle de la soude ou du sel Alkali.

Le verre se distingue en verre fin , en verre commun , en verre

double, & en verre de couleur.

Le verre sin, qu'on nomme aussi verre blanc, se fait ou avec des cristaux de roche, ou avec de la soute de levant, & du sable blanc, dans lequel on mêle un peu de Manganese pour ôter le

verdaste de la soute.

Le verre commun, qu'on employe ordinairement pour la vitrerie, se fait avec du sel & des cendres de fougere, le tout fondu avec un seu de reverbere ou avec une stame qui se rabat sur la matière pour la mieux fondre. Cette sorte de verre quand il est ner se nomme verre moyen, & quand il est graveleux ou verdastre, on le nomme verre de rebut.

Le verre double, porte jusqu'à deux lignes d'épaisseur.

Le verre se fait de couleur, comme rouge, en mettant de la manganese dans sa matiere; on le fait jaune en y jettant de la rouille de fer; & de couleur bleuë, en y mêlant du cuivre rouge

calciné avec un peu de safre aussi calciné.

Le verre se fait, ou en le soussant comme pour faire les verres à boire, les bouteilles, &c. ou en le jettant en sable, ou en le coulant sur des tables d'acier pour faire les tables des glaces qui servent aux grands miroirs, aux glaces des carosses, aux panneaux ou montans des falles, aux Trumeaux, &c.

Table de verre, c'est un grand morceau ou une piece de verre de la figure d'un quarré ou parallelogramme, qu'on jette en sa-ble, ou qu'on fait couler sur des tables d'acier à peu prés comme

on fait les tables de plomb,

Plat de verre, c'est une grande piece ronde de verre qui porte environ deux pieds & demi à trois de diametre : le neud de son milieu se nomme boudine ou œil de beuf, c'est la partie par où le plat de verre a été souflé; & c'est sur ces sortes de plats de verre, qu'on taille au diamant les pieces pour former les vîtres selon les traits qui sont dessinez sur l'établis du Vitrier,

De la Vitrerie en General, & de la maniere d'en mesurer les Ouvrages.

A vitrerie sert à faire des panneaux à verre, des croises à carreaux, & des verres qu'on nomme verres dormans.

Panneau de verre, selon les Vitriers, est un assemblage de quantité de petites pieces ou morceaux de verre soudez ensemble avec du plomb.

L'assemblage des vîtres des panneaux se taille de differente maniere; les uns en quarré les autres en lozange, d'autres en cercle ou en ovale, & quelquesois à batons rompus, en entrelas, ou à compartimens.

Croisées à quarreaux de verre, ou à chassis de verre à petit bois, sont de plusieurs & de differentes grandeurs & usages, les uns servent à sermer l'ouverture des senessres, par le moyen de leur meneaux, & d'autres sont l'office de portes, les uns & les

autres estans sans volets, ou avec volets.

Verre dormant, c'est une piece, ou un panneau de verre scellé en plastre dans une ouverture ou maniere de sensitive. Dans les maisons des particuliers, où il y a des charges, le verre dormant, ou pour mieux dire sa fenestre, doit estre percée au-dessus de la hauteur d'un homme, asin qu'on ne puisse voir ni rien jetter sur le voisin, n'estant faite que pour recevoir la lumiere.

Les ouvrages de Vitrerie se mesurent pour les panneaux, petites croisées, & verres dormans, au pied, ou à la toise quarrée, le plomb, soudure, façon, & la pose y étant compris. Les tergettes sa payent au Vitrier quand il les fournit à la piece, à la douzaine ou au cent. Pour ce qui est des autres ouvrages de ferrure

ils dépendent du Serrurier.

DES CARREAUX QUE L'ON POSE SUR LES PLANCHERS.

Uorque les carreaux (selon leur nom) doivent estre de figure quarrée ou à quatre pans, neanmoins dans le carrelage, aussi-bien que dans la vitrerie, ou donne le nom de carreaux à ceux qui ont plus de quatre côtez comme aux exagones, octogones, n'y en ayant point de figure triangulaire à cause de la foiblesse de leurs angles ou pointes.

Les Carreleurs distinguent les carreaux dont ils se servent pour carreler les Eglises, vestibules, chambres, cabinets, &c. en car-

reaux de poterie, de fayence, & de marbre.

Les carreaux de poterie ou de terre cuite, se distinguent en petits & grands carreaux.

Les petits carreaux sont à quatre pans, ou à six

La longueur des pans ou côtez de ceux qui n'en ont que quatre sont de trois pouces, & ces sortes de carreaux servent ordinairement à faire les bandes, lizieres, tranchées, ou filets des lieux qu'on yeur carreler; & ceux de six côtez ou pans servent à remplir l'espace d'entre les bandes, la longueur des côtez de ces derniers est d'un pouce & demi.

Les grands carreaux de terre cuirte sont aussi de figure quarrée, & exagone, ceux de figure quarrée servent pour carreler les âtres, & faire les bandes des lieux qu'on veut carreler; leurs côtez sont longs de six pouces. Quand on s'en sert pour carreler des Eglises, Chappelles ou jeux de paulmes découverts, ils portent

jusqu'à huit pouces.

Les carreaux de fayence (qu'on nomme d'ordinaire de Hollande, quoique la plûpart, principalement les plus beaux, viennent de Portugal, & qu'il s'en fasse à S. Cloud proche Paris) servent à orner les âtres, aussi-bien que les cabinets & autres lieux qu'on veut tenir propres, ils sont de differente grandeur, mais les plus beaux sont ceux qui representent des grotesques.

Les carreaux de marbre tant blancs que noirs, que l'on nomme aussi feuilles de marbres, sont de différente grandeur & figure, mais les plus grands qui sont pour orner les vestibules, salles, &c. quand ils sont quarrez, n'ont que neuf pouces de côte, & sont

posez ordinairement par des Marbriers.

METHODE DE MESURER LES OUVRAGES DES CARRELEURS.

Es Ouvrages des Carreleurs se mesurent au pied ou à la toise

quarrée.

Mais les lieux qui sont carrelez, étant de differente grandeur, ou étenduë, comme sont les Eglises, Chappelles, salles, chambres, cabinets, escaliers, &c. il est bon pour regler le prix de la toise, de remarquer si ces sortes de lieux ont leur plancher sur terre, où s'il y faut saire une sausse aire avec de la poussiere de recouppe, & s'ils sont sans retours, ou avec retours, pilliers, &c. Car la saçon des sausses aires augmente le prix de l'ouvrage, à cause de la dépense qu'il saut saire pour la voiture des poussieres, & du temps qu'il faut employer pour les cribler, & en faire le mortier avec un peu de plastre, afin d'empêcher que les carreaux ne gonstent ou ne s'élevent comme ils seroient s'ils étoient pavez simplement avec du plastre.

Poussiere de recouppes ou simplement recouppes, sont les plus petites parties des pierres que les Tailleurs de pierres abbatent ou font tomber, en les équarrant, &c. qu'on fait passer au crible.

Roulot chez les Carreleurs est une petite planche plate en maniere de regle de deux pieds & demi ou environ de longueur, & de quatre pouces de largeur sur un pouce d'épaisseur, servant à ap-

platir & dresser le carreau.

Crible chez les Carreleurs est une maniere de pannier à deux ances & à jour fait d'ozier de la grosseur du doigt, estant de la figure d'un petit cuvier, ayant le diametre de son sond long de deux à trois pieds, & la hauteur de ses bords d'un pied & demi ou environ.

DU PAVE'.

E pavé est fait d'ordinaire de pierre dure, qu'on distingue en pierre de grais, & en pierre de liais: il s'en fait aussi de pierre de meule du moulin, de cailloux de mer, de briques, de marbre, &c.

Le pavé de grais se distingue par les noms du petit & du grand échantillon, & du gros pavé qu'on nomme rabot: les uns & les

autres se parent à l'épeincoir.

Le pavé du petit échantillon a d'ordinaire quatre pouces en quarré, il sert à paver les cuisines, offices, écuries, &c. & s'em-

ploye à chaux & à ciment.

Le pavé du grand échantillon, qui porte depuis quatre pouces jusqu'à six & sept, & qui est par consequent de differente grandeur, est employé à paver les cours, bassins-d'eaux, &c. quand on l'employe pour les cours, on le pose à chaux & à sable; & quand il doit toûjours estre couvert d'eau, on l'employe avec de la chaux & du ciment.

Le gros pavé dont on pave les ruës & grands chemins, a d'ordinaire sept, huit à neuf pouces en quarré. On l'employe toûjours à sec avec du sable tiré des environs des lieux qu'on pave,

& on le bat ou dresse à la Damoiselle.

Dans les ruës on fait son ruisseau avec pente aussi-bien que les égouts qui ont leurs revers en talu pour faciliter l'écoulement des eaux, on leur donne d'ordinaire un demi-pouce de pente sur chaque toise. Dans les grands chemins on dresse sa chaussée en dos d'âne, afin que les eaux s'écoulent à droit & à gauche: & pour mieux en arrester le pavé, on borde ses côtez de pierre dure, & quand les chaussées passent par-dessus des hauteurs on fait de deux toises en deux toises, des traverses pour mieux en soûtenir le pavé.

Epeincoir. est une espece de marteau fait en forme de masse, ayant ses extrémitez d'acier, taillez en maniere de fourche servant à parer le pavé pour le mettre en liaison & en place.

Damoiselle, c'est une grosse piece de bois de figure cylindrique serrée par le bout, & qui a deux bras à ses côtez pour l'élever asin d'ensoncer, & de dresser le pavé.

Revers est l'un des deux côtez d'un ruisseau ou d'un égout.

METHODE DE MESURER LES OUVRAGES DE PAVE'.

C'Est un usage parmi les Paveurs de mesurer leur ouvrage à la toise quarrée, les mesurant toûjours du plus long, au plus large de son extrémité, sans rien rabatre de ce qui s'y peut rencontrer, soit roches, piliers, retours, &c. à moins qu'ils ne

soient specifiez dans le marché.

Les Paveurs du pavé d'échantillon, & même les Entrepreneurs du gros pavé, par leur marché à tant la toise (toûjours quarrée) sont obligez de fournir les sables, la chaux, & le ciment, selon que l'oûvrage le requiert, & de faire transporter les recouppes à leurs frais, & au tombreau de l'attelier.

Noms des principales parties des Tonneaux, Cuves, Tinettes, &c.

VANT de finir cette Geometrie Pratique, nous dirons quelque chose sur la mesure des tonneaux, en expliquant (à nôtre ordinaire) quelques termes qu'il est necessaire de sçavoir.

Douves sont de petites planches de bois que les Scieurs nomment merrain, servant à faire le corps des sustailles. Quand une douve ou plusieurs plient en dedans ou en dehors de la sustaille, elles s'appellent douves cosinées, & ces sortes de douves afsoiblissent ou augmentent d'autant plus le contenu de la pièce qu'elles sont plus ou moins cosinées.

Cerceaux, sont de petites pieces de bois pliées & liées par leurs

extrémitez, servant à entretenir les douves d'une futaille.

Les cerceaux qui sont doubles, & posez vers l'extrémité des

pieces, se nomment cerceaux, sommiers.

Trou du bondon, c'est le trou qui est au-dessus de la piece par où on entonne le vin, & par où l'on jauge quelquesois les pieces. C'est pourquoy il importe que ce trou soit bien percé au milieu de la longueur des tonneaux.

Fonds, ce sont les deux extrémitez d'une futaille, ils doivent être paralleles & égaux entr'eux, les fonds plats sont les meilleurs pour la conservation des pieces; les pires sont ceux qui ont leurs

douves cofinees.

Jable, pris dans la rigueur, c'est le trait circulaire ou la raynure pratiquée dans les douves qui reçoit les douves du sond d'une piece ou tonneau. On donne aussi le nom de Jable à la saillie des douves qui forment la longueur des pieces au-delà des sonds ou des cerceaux sommiers. Quand ces extrémitez de douves ou jables sont cassées, & qu'on en veut remettre d'autres, les pieces qu'on met à leurs places s'appellent peignes de jables. Bouge, c'est l'augmentation de grosseur, ou enssure qu'une piece de plus vers son milieu que vers ses sonds.

Diametre d'un fond, c'est sa plus grande largeur entre ses jables, Longueur d'une sustaille est son étendue prise en ligne droite par-dessus son bouge entre les deux extrémitez d'une mesme douve, y compris les jables.

Jauge ou veille, c'est d'ordinaire une canne ou verge de fer, sur laquelle sont marquez de côtez & d'autres les septiers de vin, ou autres liqueurs que contiennent les sutailles avec les hauteurs

des diametres des pieces.

Excedent, c'est ce qui est au-dessus du contenu, ou de la mefure ordinaire d'une futa lle, ce qui s'augmente d'autant plus que la futaille a plus de bouge, ou que ses jables sont plus petits, ouque les douves de ses fonds sont confinées en dehors.

METHODE DE JAUGER par le moyen du pied de Roy, les tonneaux, &c.

Regle. Quand on voudra jauger quelque tonneau avec le pied de Roy, il faudra mesurer avec ce pied le diametre d'un de ses sonds entre ses jables, en pieds, pouces & lignes s'il y en a, ce qu'on écrira sur un memorial.

Puis on mesurera aussi avec le pied de Roy la longueur du tonneau à jauger, en pieds, pouces, & lignes s'il en a, qu'on chif-

frera aussi à part.

Ensuite on ira à la table qui est ici jointe chercher dans la colonne des diametres, & dans celle des longueurs, la longueur du diametre du fond de la piece qu'on jauge & la largeur de la piece, & les ayant trouvées, on remarquera vis - à - vis dans la colonne de la droite de la table le nom de la piece qu'on jauge, & vis-à-vis dans les deux dernieres colonnes du côté de sa gauche: on verra le contenu de la fustaille en septiers & en pintes mesure de Paris, mesme pour éviter toute dispute & chicane sur la longueur du diametre des sonds, & sur celle des pieces, nous y avons marqué leur excedant avec la longueur des jables

que les pieces doivent avoir.

A.T.

Exemple. On a fait present à un Bourgeois de Paris d'une demie douzaine de fustailles d'un vin excellent, & comme il ne scait quels noms ont les pieces, & combien elles tiennent, il s'est avisé de les vouloir jauger selon la regle cy-dessus donnée. De sorte qu'il a mesuré avec un pied de Roy la longueur du diametre d'un des fonds d'une de ses pieces, qu'il a trouvé long de 1. pied, 8. pouces, 4. lignes: il a aussi mesuré la longueur de la piece, y compris ses jables, qu'il a trouvée longue de 2. pieds, 6. pouces, & 6. lignes qu'il a écrit sur ses tablettes. Puis suivant la regle, il a cherché à la table dans les colonnes des diametres, & des longueurs des pieces, la longueur du diametre du fond de la piece qu'il jauge, & aussi la longueur de la mesme piéce, & les ayant trouvées dans le neuvième carreau des longueurs, il a veu vis-à-vis dans la colonne du nom des pieces, que celle qu'il jauge, se nomme Demiqueuë de Champagne, & qu'elle contient 24. septiers, ou 192. pintes de vin, mesure de Paris.

Noms des piéces à jauger.	Diame- tres.	queurs.	de diam.	Excedant de longu. pour sep- tier.	Fable.	Contient en septiers.	Contient en pintes.
	pi po. lig.	pi. po. lig.	po. lig.	po. lig.	po. lig.		
Vn Muid.	1.10.8.	2.11.7.	5.	8.	1. 9.	36.à37:	288.
Demi- muid.	1.6.4.	1. 4. 5.	8.	10.	1. 4.	18.	144.
Tierçain ou Tiers de Muid	1.4.10	1.11.10.	11.	1. 2.	3. 3.	12.	96.
Quart de Muio	1.2.10	. 1.10.5.	I. 2.	1. 5.	1. 5.	9.	72.
Demi- queuë d'Or- leans.	1.10.0	2. 5. 6.	6.	9.	1. 11.	27.	216.
Quarta d'Or- leans.	1.6.	2. 1. 4.	10.	1. 2.	1. 4.	13.4.	108:
Demi queu de Cha pagne	m. 1. 8.	4. 2. 6. 6	. 6.	10.	1. 9.	24.	192.
Bussa de la riviere Loire	de 1.8.	7. 2.11.4	9	. 1. 1	. 1. 3	. 30.	240.
lips de la riviere Loin	a e de I. 9.	9. 3.11.6	5. 5	. 10	2.	54.	430.

Methode de Jauger les Tonneaux, qui n'ont pas leurs fonds égaux.

R EGLE. Quand on aura à jauger des tonneaux qui auront leurs fonds de differente grandeur, on prendra comme nous avons dit cy-devant avec le pied de Roy la longueur du diametre, de chaque fond de la piece à jauger, en pieds, pouces & lignes s'ils en ont, & mesme on la debondonnera, pour prendre aussi avec une gaule ou avec une baguette le diametre de son milieu, où est d'ordinaire le plus fort de son bouge : puis on ajoûtera ensemble ces trois sommes pour prendre le tiers de leur somme totale, qui sera un diametre mitoyen entre le petit & le grand de la piece à jauger. Et avec ce diametre mitoyen, & la longueur de la piéce qu'on aura aussi mesurée avec le pied de Roy en pieds, pouces & lignes, si elle en a ; on ira à la table de la page précedente chercher à la colonne des diametres, & à celle des longueurs, la longueur du diametre mitoyen, & la longueur de la piece qu'on jauge, & les ayant trouvées, la Table donnera dans la colonne des noms des pieces à jauger, le nom de celle qu'on jauge, eu égard à son contenu, & vis-à-vis son contenu en septiers & en pintes.

Exemple. Un Maistre d'Hostel ayant receu récompense de son Maistre, & voulant se retirer, pour faire Marchandise de vin, entre plusieurs pièces qu'un Courtier de ses amis luy a envoyées, il s'en rencontre trois ou quatre qui ont chacune leurs fonds & leur bouge de differente grandeur & grosseur, ce nouveau Marchand estant donc en peine du nom de ces pieces, & de leur contenu, pour mettre prix sur chaque pinte, & voulant se dégager de cet embarras, il su trouver un Commis de sa connoissance, asin qu'il lui dit le nom de ses pièces de vin

& combien elles contenoient chacune.

Le Commis (pratiquant la regle cy-dessus donnée) a commencé à débondonner une des piéces pour mesurer la longueur de son diametre en son plus large bouge, qu'il a trouvé de 1. pied, 9. pouces, 10. lignes. Ensuite il a mesuré le diametre du sond le plus large qu'il a trouvé de 1. pied, 8. pouces, 4. lignes, & celuy du plus petit sond de 1. pied, 7. pouces, 8. lignes, & ayant ajoûté toutes ces sommes ensemble, il a veu que leur somme totale se montoit à 5. pieds, 1. pouce 10. lignes, dont il a pris le tiers, à cause de ses trois pratiques, & a trouvé

la trouvé que le diametre mitoyen estoit long de 1. pied, 8. pouces, 7. lignes; & ayant aussi mesuré la longueur de la piece, il a
trouvé qu'elle étoit de 2. pieds, 11. pouces, 4. lignes. Cela observé,
il a été chercher à la table donnée dans la page 271. à la colonne des diametres & des longueurs des pieces, celle de son diametre mitoyen 1. pied, 8. pouces, 7. lignes, & celle de la longueur de la piece, 2. pieds, 11. pouces, 4. lignes, & les ayant
trouvées il a remarqué vis-à-vis que c'étoit un Bussart de ceux
dont on se sert le long de la riviere de Loyre, & que son contenu étoit de 30. septiers ou de 240 pintes, mesure de Paris; ce
qu'il a pratiqué de mesme pour les autres pieces.

METHODE DE JAUGER TOUTES SORTES DE TONNEAUX,

Tinettes, Cuves, & autres Vaisseaux, qui ont les diametres de leurs fonds plus petits que ceux de leurs entrées.

Regle. Il faut avoir un cube creux ou une boëte quarrée qui contienne une des mesures dont on se veut servir pour jauger le vaisseau; c'est-à-dire si on le veut jauger en pintes, il faut que ce cube contienne une pinte; si on le desire en septiers, il faut que le cube contienne 8, pintes. Cela ob-

Servé,

On mesurera avec la longueur d'un des côtez de ce cube, qui contient une des mesures dont on veut mesurer la fustaille, la longueur du diametre du fond du vaisseau à jauger, & celui de son entrée ou ouverture s'ils sont de différente longueur; & mesime celui du bouge, si le vaisseau en a. Puis on fera une addition de ces differens diametres, dont on prendra la moitié de la somme totale, si l'on n'a fait que l'addition de deux diametres, ou le tiers, si l'addition est de trois pour avoir un diametre mitoyen entre tous ces diametres: Alors par le moyen de ce diametre mitoyen, on connoistra sa circonference, & la superficie de son cercle; & cette superficie de cercle estant connuë, on la multipliera par la hauteur ou longueur perpendiculaire qu'il y a depuis la bouche du vaisseau à jauger, ou d'un des fonds jusqu'à l'autre, comme si c'estoit un cylindre, le produit de leur multiplication donnera la jauge ou le contenu du vaisseau selon la mefure du cube.

274 LA GEOMETRIE PRATIQUE.

Exemple, un Brasseur ayant fait faire une cuve, & desirant scavoir combien elle contient de septiers, a prié un Geometre

de luy dire son contenu.

Le Geometre pratiquant la regle ci-devant donnée, a fait faire un cube contenant un septier, & avec un des côtez de ce cube, il a mesuré le diametre du sond de la cuve qu'il a trouvé long de 14. sois la longueur du côté du cube, & il a aussi mesuré le diametre de la bouche ou entrée de la cuve qu'il a remarqué être long de 16. sois la longueur du côté du cube. Il a ajoûté ces deux diametres ensemble, qui luy ont donné 30. dont il a pris 15. pour le diametre mitoyen.

Puis avec ce diametre mitoyen 15. en suivant les regles de la Planimetrie de la page 162. il a trouvé que la circonference de ce diametre avoit de pourtour 47. fois la longueur du côté du cube, & que la superficie de son cercle (suivant la page 166. de la Planimetrie) contenoit 176 ¼. Ensin il a mesuré à plomb la profondeur de la cuve qu'il a trouvée de 8. longueurs du côté du cube.

Alors il a multiplié (suivant la regle du toisé des cylindres donnée ci-devant dans la page 166.) la superficie du cercle 176. 4, par 8. profondeur de la cuve; & a trouvé dans le produit que la cuve contenoit 1410. septiers, ou 11280. pintes mesure de Paris, à raison de huit pintes pour le septier, ou enfin 39. muids & 48. pintes, à raison de 288. pintes par muid.

Fin du quatrième & dernier Volume.



TABLE ALPHABETIQUE

DU QUATRIEME TOME

DE LA GEOMETRIE PRATIQUE.

	The second secon
A	Bois mord, 208.
A Cier, 251.	
Aire d'un plancher, 221.	Bois de sciage, 208.
Appenti, 226.	
Toiser la couverture des Ap-	Bois vif, 208.
pentis, 232.	Toiser les pieces de bois qui
Arbalestriers, 227. 228.	sont rondes, en les réduisant
Arbre de liziere ou de paroy,	en chevilles, & en solives.
207.	216.
Arbre cornier, 207.	Bondon, trou du bondon, 268.
Arbres de reserve, 208.	Boudine, 262.
Arc, 221.	Bouge, 269.
Ardoise, 236.	
Arestier, 231.	
Afficte, 259.	Adre, 244.
Affise, 221.	
В	Canon de goutiere, 237.
Aliveaux, 208.	
Baliveau de souche, 208.	Carreau, 264.
Baliveau sur brin, 208.	Mesurer les ouvrages des Car-
Bas relief, 258.	
Basti, 244.	Cave, toiser les voutes des ca-
Battellement, 231.	vcs, 225.
Bavette, 237.	Cerceau, 268.
Baye, 221.	Cerceau sommier, 268.
Bois d'entrée, 208.	Chablis, 208.
Bois équarri, 208.	
Bois estant, 208.	Mesurer les chambranles,
Bois gisant, 208.	
Bois en grume, 208.	Chantignolles, 227.
	Sij

276 Table A	llphabetique.
Cheminée, 221.	* ***
Chesneau, 237.	dont font composez les corps
Cheville, 212. 213.	
Chevron, 211. 227.	faces, 100.
Cloison, 221. 242.	Toiser les corps rectilignes
Comble, 221. 226.	irreguliers, qui ont sept faces
Comble coupé, 226.	Io2.
Comble tronqué, brisé, ou à la	Toiser les corps ou solides,
Mansarde. 226.	qui ont des angles faillans ou
Toiser les combles à pi-	rentrans, 106.
gnons, 233.	Toiser les corps composez,
Compartiment, 243.	110.116.
Cones. Toiser les cones, 172.	Remarque sur le toisé des
Toiser le vuide des cones	corps qui sont composez,
creux, 174.	108.
Toiser la solidité qui reste aux	Toiser les corps spheriques,
cones creux, 176.	qui sont irreguliers, 202.
Toiser les cones tronquez,	Toiser les corps mixtes qui
178.	font irreguliers, 204.
Remarques sur les cones	Remarques sur le toisé des
tronquez, ou sur les témoins,	corps mixtes, 164.
180.	Coupole, 226.
Console, 230.	Crible, 265.
Contrefiches, 220.	Croisées de fenêtres, 242.
Conriche, 244. 247.	Croisées à carreaux de verre,
Corniche, 244. 247.	263.
Meturer les corniches, 247.	Croisées à carreaux de verre ou
Corps, les cinq corps rectili-	à petit bois, 250.263.
gnes, reguliers, 67.	Croisées à chassis à petit bois,
Toiser par la dixme les cinq	263.
corps rectilignes reguliers,	Croisées à panneaux, 250.
88.	Croisés ou chassis de papier,
Remarques sur le toisé des	250.
corps rectilignes irreguliers,	Croix de S. André, 220.
92.	Cube, 8. 12.
Distinguer les pyramides	Toiser les Exaëdres ou cubes,
dont sont composez les corps	34. 72. 88.
rectilignes irreguliers, a six	Cuvette, 237.
faces ou plans, 94.	Cylindres. Toiser les cylindres,
Toiser les corps rectilignes	166.
irreguliers, qui ont six faces,	Toiser les cylindres creux,
96.	168.

Table Alphabetique. 2				
Toiser les cylindres inclinez,	Fer aigre, 251.			
170.	Fer bastard, 252.			
D	Fer blanc, 251.			
Amoiselle, 266.	Fer de carillon, 252.			
Detrempe, 255.	Fer commun, 252.			
Demi-globe. Toiser les demi-	Fer doux, 251.			
globes, 154.	Fer de courçon, ou gros fer,			
Connoistre le vuide des de-	252.			
mi-globes creux, 156.	Fer plat, 252.			
Toiser la solidité qui reste aux	Fer quarré, 252.			
demi-globes creux, 158.	Mesurer le fer, 252. 254.			
Devis, 218.	Fond d'un tonneau, 268.			
Dodecaëdre. Toiser les dode-	Diametre du fond d'un ton-			
caëdres, 76.88.	neau, 269.			
Dome, 226. 229.	Fraisque ou fraique, 255.			
Dorure. Remarque sur la me-	Fustayes, 208.			
fure des ouvrages de doru-	Fustayes sur taillis, 208.			
re, 260.	Fouille, 222.			
Mesurer la dorure des figu-	Toiser le vuide des fouilles,			
res & des ouvrages, qui sont	ou le vuidange des terres pour			
enrichis d'ornemens, 261.	faire les fondations, 222.			
Dosses, 222.	Toiser la fouille, ou la quan-			
Douves , 268.	tité des terres enlevées pour			
E E	faire la profondeur des puits:			
	& toiser leur Maçonnerie,			
	223.			
	G			
Ennulure, 237. Entablement, 221.	Lobe ou corps spherique,			
Entrait, 220. 227. 228.	119.			
Epeinçoir, 266.	Remarques sur les regles,			
7	qui servent à trouver la soli-			
Escalier, 209.	dité des corps spheriques,			
Erréfillons, 222.	120.			
Exaëdre. Toiser les exaëdres,	Toiser un globe, par la con-			
ou cubes, 72.88.	noissance de sa circonferen-			
Excedent, 269.	ce, 122. 132.			
F 4	Toiser un globe par la con-			
T Aiste, 227. 228. 231.	noissance de son diametre,			
Faistage, 227. 228. 231.	124. 134.			
Ferme, 227.	Archimede, 119.124.			
Fer, 251, 252, 253.	Toiser un globe, par la con-			
4) 1, 4) 4, 4) 3,	S iii			
	,			

Ambris, 242. 248.

Mesurer les lambris

Liens,

·Ligne cube

Toiser les murs de fonda-

224.

237.

231, 237.

tion,

280 Table Al	phabetique.
Pouce cube, 14.	Sections des spheroides. Toiser
Pouce solide courant sur pied,	les sections de spheroïdes,
14.	198.
Pouce solide sur pied quarré,	
	Socle, 244. Solide, 2.
Pouffere de recourses	
Poussiere de recoupes, 265.	Remarques sur les solides, 2.
Prisme, toiser les prismes. 48.	Remarques generales tou-
Toiser les prismes creux, 50.	chant la représentation des
Toiser les prismes rompus,	solides sur le papier velin,
52.	&c. 4.
Toiser les prismes inclinez,	Remarques particulieres tou-
soit qu'ils soient pleins ou	chant la representation des so-
Creux, 54.	lides sur le papier velin, &c.
1 (0111)	6.
Pyramide, toiser les pyramides,	Solins, 231.
soit qu'elles soient solides ou	Filet de couverture, ou petit
creules, 58.	folin, 232.
Toiser les pyramides tron-	Solive, 211.
quées, 62.64.	Solive prise comme mesure,
R	212.
D Ecoupes, 265.	Methode pour connoistre le
Revers, 265.	nombre des chevilles, que
Ronde bosse, 258.	contient une solive, 213.
Roulot, 265.	Toiser les bois équarris qui
Ruellée, 231.	sont mis en œuvre, & con-
S	noistre combien les ouvrages
- A11:	de Charpenterie contiennent
	de solives
Sculpture. 258.	de solives, 215.
Secteur de globe. Mesurer les	Toiser les pièces de bois qui sont rondes, en les réduisant
fecteurs de globes, 144.	iont fondes, en les reguliant
Section de globe. Toiser les se-	en chevilles, & en solives,
ctions de globes, 148.	216.
Toiser les sections irregulieres	Spheroïde. Toiser les spheroï-
des globes,	des, 100.
Segment de globe. Toiser les	Remarques sur le toise des
segmens de globes, 146.	segmens de spheroïdes, 192.
Segment de spheroide. Toiser	Toiser les segmens de sphe-
les sigmens de spheroïdes,	roïdes, 194. Toiser les sections de sphe-
194.	Toiser les sections de sphe-
R marques sur le toisé des	roïdes, 198.
segmens de spheroides, 192.	Stereometrie, 1.
*	

Table Alph	pabetique. 2	81
T	Toisé,	4
Asseaux, 227.	Toiser,	I.
Tenon, 228.	Toise à mur, 21	19.
Terrasse, 226.	Grand &	6.
Témoin. Remarques sur les	Toit en croupe, 22	6.
cones tronquez ou sur les té-	Mesurer les toits qui sont co	
moins, 180.		ĮI.
Toiser par les témoins, la	Part /	7.
coupe des terres, quand elles		6.
font coupées sur un fond de	mmt .11 0 .00	6.
niveau, 182.	Pres 1 1 2	7.
Toiser par les témoins, la	V	,
coupe des terres, quand elles	T Ase d'enfaistement, 23	7.
sont coupées sur un fond qui		9.
est en pente, 186.		51.
Tirant, 220.227.	Verre, 26	-
Tetraëdre, toiser les tetraëdres,	Verre commun, 26	2.
68.88.	Verre de couleur, 26	2.
Tonneau, 268.	Verre dormant, 26	
Fonds d'un tonneau, 268.	Verre double, 26	
Diametre du fond d'un ton-	•	2.
neau . 268.	Vitrerie. Mesurer les ouvrag	ès
Jauger par le moyen du pied		53.
de Roy les tonneaux, 271.	Croisée à chassis de verre	
Jauger les tonneaux, qui		53.
n'ont pas leurs fonds égaux,	Croisée à quarreaux de vers	
272.	263.	
Jauger toutes sortes de ton-	in 1	53.
neaux, tinettes, cuves, &c.	mad a	2.
qui ont les diametres de		2.
leurs fonds plus petits, que	Voute. Toiser les voutes d	les
ceux de leurs entrées, 273.		25.
Toise cube.	** • 1	Í.

Fautes à corriger.

PAGE 2. ligne 20. lisez, nous renfermerons quelquefois ce-lui de hauteur.

Page 6. ligne 6. lisez, semble diminuer.

Page 8. ligne 21. ôtez la virgule qui est aprés la longueur.

Page 14. ligne 25. lisez, le cube a. Page 14. ligne 32. lisez, exemple f.

Page 26. ligne 24. lise, par les 4. pieds de EF.

Page 34. ligne 11. lisez, la régle ci-dessus donnée.

Page 42. ligne 38. lisez, 04 25 96 27 68 09 ne donnant rien.

Page 67. ligne 17. lisez, en Géometrie.

Page 76. ligne 19. lisez, de la base pentagone.

Page 8 4. ligne 9. lisez, comme du côté BC de la page précedente.

Page 96. ligne 9. lisez, l'angle.

Page 96. ligne 24. lisez, donnée ci-devant. Page 136. ligne 20. lise?, pour avoir ce toisé.

Page 194. ligne 26. lifez, 4143296. lignes quarrees 22.

Page 202. ligne 8. lisez, ci-dessus donnée.


Page 217. ligne 9. lise, se servent, dans leurs Devis, du mot de.

Page 224. ligne 37. lisez, qui étant divisé par. Page 233. ligne 33. lisez, les lucarnes.

Page 239. ligne 2. lisez, deux livres de plomb.









SPECIAL

08 P 5505 V.4

THE GETTY CENTER LIBRARY

